

ONSCREENKEYS 5

Windows XP[®] / Windows Vista[®] / Windows 7[®] / Windows 8[®] / Windows 10[®]

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce clavier visuel intelligent avec des fonctions de clic virtuel et de synthèse vocale permet de saisir du texte rapidement et d'utiliser l'ordinateur même si le clavier ou la souris ne peuvent pas être utilisés, ou seulement partiellement.

OnScreenKeys peut être utilisé pour saisir du texte dans n'importe quelle application, que ce soit un traitement de texte, un tableur, une messagerie ou un navigateur Internet.

OnScreenKeys est souvent utilisé avec des écrans tactiles ou conjointement à un système d'oculométrie, de souris de tête, et bien d'autres méthodes de saisie alternatives..

Les paramètres d'entrée comme la taille du clavier et la vitesse de travail peuvent être ajustés librement. Les macros de texte et les phrases personnalisées rendent la saisie plus facile.

OnScreenKeys gère plus de 40 langues et permet de changer rapidement de langue de manière à ce que même un texte dans une langue étrangère puisse être lu par la voix informatique.

OnScreenKeys utilise les voix installées sur le système et permet de connecter d'autres voix SAPI.. Disponible uniquement dans la version "Deluxe"



JE VOUS REMERCIE

Cher utilisateur !

Merci d'avoir choisi **OnScreenKeys**.

Nous avons fait le maximum pour créer un programme efficace et facile à utiliser pour vous.

OnScreenKeys est régulièrement amélioré. Les mises à jour peuvent être téléchargées sur notre site web.

Nous espérons que notre produit répond à vos attentes.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre...

... par téléphone : 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... par email : mail@tomweber-software.com

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à essayer le logiciel.

Tom Weber

ACTIVATION DU PRODUIT

Après la période d'essai de 60 jours l'activation du logiciel est nécessaire.

Pour activer le logiciel, vous aurez besoin de la clé-produit qui se trouve sur la page suivante, ainsi que de la clé d'installation qui sera générée lors de l'installation du logiciel. Cela signifie que le produit ne peut être activé qu'après avoir été installé.

Procédez de la manière suivante pour activer **OnScreenKeys** :

1

Installez **OnScreenKeys** sur votre ordinateur, et démarrez le logiciel.

2

Sélectionnez l'option "**J'ai acheté le logiciel et souhaite l'activer maintenant.**".
Puis cliquez sur le bouton "**Ok**".

3

a) Si votre ordinateur est connecté à Internet, entrez votre clé-produit dans le champ de saisie approprié. Puis, cliquez sur le bouton "**Activer en ligne maintenant**". Suivez ensuite les instructions à l'écran.

b) Si votre ordinateur est connecté à Internet, cliquez sur le bouton "**Activer sans connexion à Internet**", et suivez les instructions à l'écran.

VOTRE CLE-PRODUIT

Votre clé-produit est:

INSTALLATION

Si **OnScreenKeys** a été livré sur un CD, insérez-le dans votre lecteur CD. L'installation démarrera automatiquement.

Si l'installation depuis le CD ne démarre pas automatiquement, **osksetup.exe** doit être démarré manuellement depuis le CD.

INTRODUCTION

Le logiciel **OnScreenKeys** est une aide à la frappe et à la communication pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser le clavier ou la souris.

Le logiciel effectue les clics de souris et de touches automatiquement pour l'utilisateur. L'utilisateur doit simplement amener le pointeur de la souris au-dessus de la touche désirée, qui sera pressée automatiquement après un certain délai.

OnScreenKeys est toujours affiché par-dessus les autres fenêtres de manière à ce que vous puissiez envoyer du texte à n'importe quelle autre fenêtre (par ex. un traitement de texte, un navigateur web, etc.).

Dans les versions "Clic" et "Deluxe", **OnScreenKeys** fournit une fonction de clic qui permet d'exécuter des clics de souris même au-delà du clavier.

La version "Deluxe" de **OnScreenKeys** fournit une fonction de synthèse vocale à travers laquelle le texte saisi peut être restitué par les haut-parleurs de l'ordinateur. L'intégration de voix informatiques conformes à la norme SAPI est possible.

PREMIER DEMARRAGE

Pour lancer le logiciel, cliquez sur l'icône "**OnScreenKeys**" de votre bureau, ou invoquez-le depuis le groupe de programmes "**OnScreenKeys**" du menu démarrer.

Le logiciel détecte automatiquement la langue de votre version de Windows® et se configure en conséquence.

Vous pouvez choisir une autre langue et modifier de nombreux paramètres dans la fenêtre de configuration. Vous pouvez ouvrir la fenêtre de configuration en cliquant sur le bouton Paramètres du clavier visuel.



VUE D'ENSEMBLE

Pour saisir du texte avec **OnScreenKeys** (tout comme avec le clavier usuel de l'ordinateur) une fenêtre de texte doit être ouverte, et le curseur clignotant doit être visible dans cette fenêtre.

Au démarrage du programme, un éditeur de texte sera ouvert automatiquement.

Vous pouvez désactiver cette fonction dans la fenêtre de configuration ou choisir un autre éditeur de texte.

Pour déclencher les touches du clavier visuel, vous devez simplement amener le pointeur de la souris au-dessus de la touche désirée et le laisser là un moment. La touche sera pressée automatiquement après un certain temps d'arrêt.

Dans la fenêtre de configuration, vous pouvez désactiver cette fonction d'auto-clic ou modifier le temps d'arrêt.

Auto-complétion de mot et prédiction de mot

OnScreenKeys fournit un double support de saisie rapide :

> Auto-complétion de mot : dès que vous saisissez la première lettre d'un nouveau mot, des suggestions seront affichées dans les 10 boutons de mot, que vous pouvez saisir par un clic.

> Suggestion du prochain mot : dès que vous complétez un mot, les 10 mots suivants les plus probables seront affichés.

Adaptation au style d'écriture

Par défaut, **OnScreenKeys** fournit un dictionnaire détaillé. De plus, le logiciel apprend de nouveaux mots et phrases lorsque vous les entrez et s'adapte à votre style d'écriture.

De plus, des documents personnels et des lettres peuvent être importés de façon à adapter le logiciel à votre style d'écriture plus rapidement.

Macros de phrase et de texte

Vous pouvez saisir des phrases courtes ou des paragraphes entiers que vous avez enregistrés préalablement à l'aide d'un clic sur un bouton.

Davantage d'informations à ce sujet peuvent être trouvées sur les pages suivantes.

Voix (disponible uniquement dans la version "Deluxe")

Quand la synthèse vocale est activée chaque phrase est parlée lorsque la touche Entrée est pressée. Si la touche Entrée est pressée à nouveau, la dernière phrase est répétée.

Il est possible de configurer **OnScreenKeys** pour que chaque mot soit lu immédiatement après avoir été saisi.

Démarrage automatique

Il est possible de configurer **OnScreenKeys** pour qu'il démarre automatiquement en même temps que Windows®.

Cette option peut être activée ou désactivée depuis la fenêtre de configuration dans l'onglet "Extras".

DIFFERENCES AVEC LE CLAVIER MATERIEL

Voici une vue d'ensemble des touches et fonctions qui ne sont pas présentes sur un clavier matériel :



Effacer le caractère

Supprime la dernière touche



Supprimer un mot

Supprimer le dernier mot



Arrangement général

Ouvre la fenêtre de configuration



Mettre les clics en pause

Désactiver temporairement les clics

Lorsque le verouillage est activé, la fonction Auto-clic est mise en pause jusqu'à ce qu'elle soit réactivée par un clic sur le même bouton.




Clavier étendu

Montre davantage de touches (par ex. les touches mathématiques) et les commandes spéciales



Touche modification de la casse


Change la casse du dernier mot saisi



Changer le dictionnaire / Changer la langue

Change temporairement la langue

Les touche correspondantes, le dictionnaire et la synthèse vocale seront sélectionnés en fonction de la nouvelle langue sélectionnée. La voix désirée doit d'abord être choisie dans la fenêtre de configuration (disponible dans la version "Deluxe" uniquement).



Temporairement activer/désactiver la synthèse vocale



Entrée (et lire la dernière phrase)

BARRE DE SOURIS (disponible dans les version "Clic" et "Deluxe" uniquement)

Si vous avez des difficultés à presser les boutons d'une souris d'ordinateur classique, vous pouvez activer les clics souris à l'aide de **OnScreenKeys**.

Prenez un moment pour déterminer de quel clic souris vous avez besoin (par ex. simple clic, double clic, clic droit, ou glisser-déposer)..

Par exemple afin d'ouvrir un fichier sur le bureau, vous avez besoin d'un double clic. Sélectionnez le clic-souris approprié (voir en-dessous), et déplacez le pointeur de la souris à l'endroit où le double-clic doit avoir lieu. Après un court instant le clic-souris sera automatiquement effectué à cet endroit.



Un clic sur ce bouton ouvre la barre de la souris :



Liste des types de clic souris :



Clic gauche (simple clic)



Double clic



Clique droit



Glisser-Déposer



Quitter les fonctions de clics & fermer la barre de souris

Les paramètres de clic (par ex. tolérance de mouvement, rayon, tolérance de tremblement, etc.) peuvent être ajustés dans la fenêtre de configuration.

SYNTHESE VOCALE (version "Deluxe" uniquement)

La synthèse vocale peut être activée/désactivée par un clic sur le bouton suivant :



En fonction de l'état courant une des icônes suivantes est affichées :



Synthèse vocale désactivée



Synthèse vocale activée



Synthèse vocale non disponible en raison d'une erreur



La sortie vocale n'est pas disponible dans la version que vous avez achetée.

Si la fonction synthèse vocale est activée, toutes les lignes tapées seront envoyées dans le générateur de voix en appuyant sur la touche Entrée.

Si la touche Entrée est pressée de nouveau, la dernière phrase est répétée.

Il est possible de configurer **OnScreenKeys** pour que chaque mot soit lu immédiatement après avoir été saisi.

La voix informatique utilisée par **OnScreenKeys** peut être sélectionnée dans la fenêtre de configuration.

Si vous communiquez dans différentes langues, vous pouvez choisir une voix différentes pour chaque langue.

PHRASES

Une phrase est une section de texte souvent utilisée, par ex. votre nom et adresse, etc.

Jusqu'à 10 phrases peuvent être définies dans **OnScreenKeys**


Définir des phrases :

Ouvrez la fenêtre de configuration, et cliquez sur l'onglet "Macros de texte".

Sélectionnez une phrase depuis la liste des phrases disponibles, renommez-la si vous le souhaitez, et remplacez le texte par le texte de votre choix.

Ensuite, cliquez sur le bouton "**Enregistrer**" qui se trouve en dessous la phrase qui vient d'être modifiée. Vous pouvez ensuite modifier une autre phrase.

Lorsque vous avez fini de modifier les phrases, cliquez sur le bouton "Enregistrer" de la fenêtre de configuration.



Sélectionner des phrases :



Cliquez sur le bouton "Boîte à cartes".

Vos phrases personnalisées apparaîtront dorénavant dans les boutons de mots.

Cliquez sur un des boutons pour que le texte qui lui est associé soit écrit.

MACROS DE TEXTE

A l'aide des macros de texte, un nombre infini de paragraphes peuvent être écrits.

Une règle de nommage consistante est recommandée car vous devrez par la suite utiliser les noms pour invoquer les textes pré-écrits.


Créer des macros de texte :

Ouvrez la fenêtre de configuration et cliquez sur l'onglet "Macros de texte".

Cliquez sur le bouton "Nouveau" sur la droite, puis saisissez un nom et le texte qui devra par la suite être écrit.

Puis cliquez sur le bouton "**Nouveau**".

Vous pouvez à présent saisir de nouveaux paragraphes.



Invoquer les macros de texte :

Cliquez sur la touche Dièse (#) du clavier.

Si la touche Dièse n'est pas visible, cliquez sur la touche Majuscule.

Commencez à écrire le nom d'une macro de texte jusqu'à ce qu'il apparaisse sur un des 10 boutons de prédiction de mot.

Cliquez sur le bouton de prédiction de mot approprié pour que le texte enregistré soit écrit.

Si aucune macro de texte (les macros de texte commencent par le caractère dièse (#)) n'est affichée sur le bouton de prédiction de mot, cela signifie qu'il y a encore des lettres dans le tampon. Dans ce cas cliquez d'abord sur la touche Entrée, puis sur le symbole Dièse, et recommencez du début.

SUPPORT

Le support est fourni par votre distributeur ou directement par les producteurs :

tom weber software
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Allemagne

Tél. : 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

MISES A JOUR

Le site web fourni périodiquement des informations au sujet des mises à jour gratuites et des nouvelles fonctionnalités :

<http://www.onscreenkeys.com>

CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Nous serons heureux de savoir si quelque chose dans notre logiciel ne répond pas tout à fait à votre besoin ou si vous avez des suggestions sur comment améliorer **OnScreenKeys**.

Veuillez envoyer un email à

mail@onscreenkeys.com

NOTE DU DISTRIBUTEUR

Votre conseiller/distributeur :