



## PRODUKTA APRAKSTS

---

Šī smart ekrāna tastatūra ar virtuālo peles klikšķi iezīmes un runas produkciju ļauj ātri rakstīt un strādāt ar datoru, pat ja nevar vai tikai daļu izmanto aparatūras klaviatūru vai datora peli.

**OnScreenKeys** var izmantot jebkurai lietojumprogrammai, neatkarīgi no tā, vai tā ir tekstu apstrādes programmatūra, izklājlapu programma, e-pasta programmatūra vai interneta pārlūks.

**OnScreenKeys** bieži tiek lietots uz skārienekrāna sistēmām vai kombinācijā ar acu izsekošanas ierīci, galvas peli un daudzām citām alternatīvām ievades ierīcēm..

Imports rādītājus, piemēram, tastatūras lielumu un darba ātrums var brīvi mainīt.  
Teksta makro un personalizētu frāzes padara rakstīt daudz vieglāk.

**OnScreenKeys** satur vairāk nekā 40 valodas un ļauj ātri mainīt valodu tā, ka pat svešvalodu tekstus var ātri drukāt un runāt ar datora balsi.

**OnScreenKeys** izmanto instalētās sistēmas balsis, kā arī ļauj savienot ar jebkuru citu SAPI balsi.  
Pieejams tikai "Deluxe" versijā

## PALDIES

---

Cienījamie lietotāji!

Liels paldies, ka izvēlējāties **OnScreenKeys**.

Mēs mēģinājām mūsu pašu labāko, lai izveidotu efektīvu un joprojām viegli darboties programma jums.

**OnScreenKeys** tiek nepārtraukti uzlabota. Atjaunojumus varat ielādēt mūsu mājaslapā.

Mēs ceram, ka mūsu produkts atbilst jūsu vēlmēm.

Es novēlu jums daudz jautri mēģina programmatūru.

# Tom Weber

## Produkta aktivizēšana

---

Pēc 60 dienu izmēģinājuma periodu aktivizējot programmatūru ir nepieciešams.

Lai aktivizētu programmatūru, jums būs nepieciešams ProductKey ko var atrast uz nākamo lapu, kā arī InstallationKey kas tiks radīts individuāli installing programmatūru. Tas nozīmē, ka produkts var aktivizēt tikai tad, kad tā ir uzstādīta.

Lai aktivizētu **OnScreenKeys**, rīkojieties šādi:

- 1 Instalējiet **OnScreenKeys** savā datorā un palaidiet programmatūru.
- 2 Atlasiet opciju "**Es nopirku programmu un gribu to aktivizēt tagat.**". Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "**Labi**".
  - a) Ja jūsu dators ir savienots ar internetu, ievadiet savu ProductKey atbilstošajā tekstlodziņā.
  - b) Ja jūsu dators ir savienots ar internetu, noklikšķiniet uz pogas "**Aktivizēt bez interneta pieslēguma**" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

## JŪSU PRODUCTKEY

---

Jūsu ProductKey ir:

## UZSTĀDĪŠANA

---

Ja **OnScreenKeys** tika piegādāts kompaktdiskā, ievietojiet to datora CD-ROM diskdzinī. Instalēšana sāksies automātiski.

Ja iekārta no kompaktdiska nedarbojas automātiski, kompaktdiskā **osk\_setup\_dvd.exe** vajadzētu palaist manuāli.

## IEVADS

---

Programmatūra **OnScreenKeys** ir rakstīšanas un komunikācijas palīg līdzeklis tiem cilvēkiem, kuri nespēj izmantot kopējo aparatūras tastatūru vai datoru pele.

Programmatūra nav noklikšķinot uz atslēgas un peles pogas automātiski lietotājam. Lietotājam tikai nepieciešams, lai pārvietotu peles kursoru uz vēlamu atslēgu, kas pēc tam tiks iedarbināta automātiski pēc noteikta uzturēšanās laiku.

**OnScreenKeys** vienmēr tiek parādīts virs citiem logiem, lai jūs varētu sūtīt tekstu citā logā (piemēram, teksta apstrādes programmatūru, interneta pārlūku utt.).

"Noklikšķiniet" un "Deluxe" versijā **OnScreenKeys** nodrošina peles klikšķu iezīmi, ar kuru peles klikšķus var izpildīt arī ārpus tastatūras.

**OnScreenKeys** versijā "Deluxe" ir pieejama datora balss runas opcija, ar kuras palīdzību datora skaņruņos var izdrukāt drukātu tekstu. Integrācija jebkuru datoru balsis, kuri atbilst SAPI standartam ir viegli iespējams.

## PIRMAIS SĀKUMS

---

Lai palaistu programmatūru, darbvirsnā noklikšķiniet uz ikonas "**OnScreenKeys**" vai sākat izvēlnē palaist programmu grupas "**OnScreenKeys**".

Programmatūra automātiski atklāt valodu jūsu Windows® versijai un konfigurē sevi atbilstoši.

Jūs varat izvēlēties citu valodu, kā arī rediģēt daudz parametru konfigurācijas logā. Jūs varat atvērt konfigurācijas logā, noklikšķinot uz pogas Iestatījumi uz ekrāna tastatūru.

## BASICS PĀRSKATS

Lai ievadītu ar **OnScreenKeys** (tāpat kā rakstot ar parasto datora tastatūru), loga logs ir jāatver, un mirgojošam kursoram jābūt redzamam šajā logā.

Pie programmas uzsākšanu, teksta redaktors tiks atvērts automātiski.  
Jūs varat deaktivēt šo funkciju konfigurācijas logā vai izvēlēties citu teksta redaktoru.

Lai iedarbinātu taustiņus uz ekrāna tastatūru, jums vienkārši ir, lai pārvietotu peles rādītāju virs vajadzīgajam taustiņam un turēt to tur par maz, bet. Galvenais tiks automātiski uzklikšķināt pēc noteikta uzturēšanās laiku. Konfigurācijas logā jūs varat deaktivēt šo auto klikšķa funkciju vai mainīt uzturēšanās laiku.

Word auto-pabeigšana un vārda prognozēšana  
**OnScreenKeys** nodrošina dubultā ātrā tipa atbalstu:

> Word Auto-Komplektācija: Tiklīdz jūs ierakstījāt pirmo burtu jaunu vārdu, vārdu ieteikumi tiks parādīts 10 vārdu pogas, kas jūs varat ierakstīt ar klikšķi.

> Next-Word-Ierosinājums: Tiklīdz jūs pabeigt vienu vārdu, tiks parādīti 10 visticamākais nākamie vārdi.

Writing Style pielāgošana

**OnScreenKeys** pēc noklusējuma nodrošina visaptverošu vārdnīcu. Bez tam, programmatūra iemācās jaunus vārdus un teikumus, kā jūs tos rakstīt un pieņemt savu rakstīšanas stilu.

Turklāt, personas dokumentus un vēstules var importēt, lai padarītu programmatūru pielāgoties savu rakstīšanas stilu, pat ātrāk.

Frāzes un Teksta Makro

Jūs varat uzrakstīt īsas frāzes vai veselas rindkopas, kas jums ir saglabāti pirms ar klikšķi uz pogas.

Sīkāka informācija par šo tēmu var atrast sekojiet lapās.

Runāšana (pieejams tikai "Deluxe" versijā)

Pēc aktīvajām runas produkciju katru drukāti teikums tiks runāts par presi uz Enter taustiņu. Ja taustiņu Enter tad nospiežs atkal, pēdējais teikums būs atkal runā.

Varat konfigurēt **OnScreenKeys**, lai katrs vārds tiek uzrakstīts uzreiz pēc tā ievadīšanas.

Automātiskā Sākuma

Iespējams, **OnScreenKeys** ir automātiski palaists ar Windows®.

Šo opciju var aktivizēt vai deaktivizēt cilnes "Papildinājumi" konfigurācijas logā.

## Atšķirības aparatūras klaviatūru

Tas ir pārskats par taustiņiem un funkcijām, kuras nevar atrast normālu aparatūras datora klaviatūras:



Izdzēst vēstuli

Dzēš pēdējo atslēgu



Izdzēst vārdu

Dzēš pēdējais vārds



Pamata iestatījumi

Paver konfigurācijas logā



Uzklīkšķiniet-Pauze

Uz laiku izslēdz auto klikšķi

Izraisot atslēga, Auto-Click funkcija tiks apturēta līdz brīdim, kad tas tiek aktivizēts no jauna ar klikšķi uz tās pašas pogas.



Pagarināts Keys

Parāda papildu taustiņi (e. G. Matemātisko atslēgas) un īpašas komandas



Vārda maiņas atslēga


Maina pagājušā drukāti vārds ir lietu



Mainīt vārdnīcu / mainīt valodu

Uz laiku maina valodu

Atbilstošie taustiņi, vārdnīca un datora balss tiks iestatītas atbilstoši jaunizveidotajai valodai.



Pagaidu Disable / Enabled runas izeja



Ievadiet (un runā pēdējo teikumu)

## PELES BAR (pieejams tikai "Click" un "Deluxe" versijā)

Ja jums ir problēmas, nospiežot parastās datora peļu pogas, varat simulēt peles klikšķus, izmantojot **OnScreenKeys**.

Veltiet laiku, lai padomātu par kuru peles klikšķi jums būs nepieciešams darīt (g e.. Vienkāršu klikšķi, dubultklikšķi, tiesības klikšķi vai Drag & Drop klikšķi)..

Piemēram, lai atvērtu failu uz darbvirsmas, jums būs nepieciešams darīt dubultu klikšķi. Izvēlieties atbilstošu peles klikšķi (skatīt zemāk), un pārvietot peles kursoru uz vietu, kur klikšķis būtu darīts. Pēc īsa brīža peles klikšķi automātiski tiks darīts šajā vietā.



Klikšķis uz šīs pogas paver Mouse Button Bar:



Peles klikšķi tips pārskats:



Kreisais klikšķis (vienkāršs klikšķis)



Dubultklikšķis



Labā poga



Velciet un nometiet



Atmest klikšķa funkcijas & Aizvērt peles pogu josla

Peles klikšķi parametrus (e. G. Kustību tolerance, rādiuss, trīce tolerance, uc) var pielāgot konfigurācijas logā.



## SPĒJU REZULTĀTS (tikai "Deluxe" versija)

---

Runas izvadi var aktivizēt / deaktivizēt, noklikšķinot uz šīs pogas:



Atkarībā no pašreizējā stāvokļa vienu no šādām ikonām tiks parādīts:



Runas izvade deaktivizēta



Runas izeja aktivizēta



Runas izeja nav pieejama kļūdas dēļ



Balss izlaišana Jūsu nopirktajā versijā nav iespējama.

Ja ir aktivizēts runas izejas funkcija, katrs drukāti līnija tiks nosūtīts runas dzinēju, kad ieieta atslēga ir iedarbināta.

Ja Atgriešanās taustiņš tiek nospiests vēlreiz, pēdējo teikumu atkal tiks runāts.

Varat konfigurēt **OnScreenKeys**, lai katrs vārds tiek uzrakstīts uzreiz pēc tā ievadīšanas.

Datora balss, kuru izmantos **OnScreenKeys**, var izvēlēties konfigurācijas logā.

Ja jūs sazināties vairākās valodās, jūs varat izvēlēties citu balsi katrai valodai.

## Frāzes

---

Frāze ir teksta modulis, kas tiks bieži izmanto, e. g. savu vārdu un pasta adrese uc

**OnScreenKeys** var iestatīt līdz 10 frāzēm

### Iestatīšana frāzes:

Atveriet konfigurācijas logu un noklikšķiniet uz cilnes "Teksta makro".

Izvēlieties frāzi no saraksta pieejamo frāzes, pārdēvēt to, ja vēlas, un aizstāt tekstu ar tekstu pēc jūsu izvēles.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Saglabāt** ", kas atrodas zem tikko redīgētās frāzes.

Pēc tam Jūs varat turpināt redīgēšanu citu frāzi.

Kad esat pabeidzis redīgēšanu frāzēs, noklikšķiniet uz konfigurācijas logiem un pogas Saglabāt.

### Ierakstot frāzes:



Noklikšķiniet uz pogas karte box.

Jūsu pielāgotie frāzes tagad parādīsies vārdu pogām.

Noklikšķiniet uz vienas no pogām, lai būtu tā pamatā teksts rakstīts.

## Text macros

---

Ar palīdzību teksta makro funkciju var rakstīt bezgalīgi daudz punktu.

Konsekventa nosaukumu shēma ir ieteicams, jo jums būs nepieciešams atsaukties uz iepriekš rakstīts teksts vēlāk to namings.

### Radīt teksta makro:

Atveriet konfigurācijas logu un noklikšķiniet uz cilnes "Teksta makro".

Labajā pusē esošajā apgabalā noklikšķiniet uz pogas "Jauns", pēc tam ievadiet nosaukumu un tekstu, kas vēlāk būtu jāraksta.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "**Jauns**".  
Tagad Jūs varat ievadīt jaunas rindkopas.

### Atsaucoties teksta Makro:

Noklikšķiniet uz Sharp zīmes (#) uz tastatūras.  
Ja Sharp zīme nav redzama, noklikšķiniet taustiņu Shift.

Sāciet rakstīt vārdu teksta makro, līdz tas parādās vienā no 10 vārda prognozēšana pogām.

Noklikšķiniet uz atbilstošo vārdu paredzēšanas pogu, lai būtu jāuzglabā teksts uzrakstīts.

Ja nav teksta makro (teksta makro visi sākas ar asu raksturu (#)) tiek parādīti vārdu prognozēšanas pogas, joprojām ir burti buferī. Šādā gadījumā noklikšķiniet uz Enter taustiņu, pēc tam noklikšķiniet uz Sharp zīmi, un sākt no sākuma vēlreiz.

## ATJAUNINĀJUMI

---

Šī tīmekļa vietne nodrošina periodisku ziņas par bezmaksas atjauninājumus un jaunas iezīmes:

<https://www.onscreenkeys.com>

## Kritiku un ieteikumus

---

Būsim priecīgi, ja jūs mums pastāstiet, vai kaut kas par mūsu programmatūru neatbilst jūsu vajadzībām vai ja jums ir kādi ieteikumi, kā uzlabot **OnScreenKeys**.

Lūdzu rakstiet e-pastu

**mail@tomwebersoftware.com**

## ATBALSTS

---

Jūsu padomdevējs / izplatītājs:

Manuālā versija: 1.2 (kopš gada februāris 2019)