

## ONSCREENKEYS 5

Windows XP<sup>®</sup> / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows 7<sup>®</sup> / Windows 8<sup>®</sup> / Windows 10<sup>®</sup>

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Този интелигентен клавиатура на екрана с виртуални функции щракване с мишката и речта изход дава възможност за бързо писане и работа с компютъра, дори ако не може или само в някои части да се използва хардуерната клавиатура или компютърна мишка.

\u003cPRODUCTNAME\u003e може да се използва, за да въведете в всяко приложение, било то софтуер за обработка на текст, програма за електронни таблици, на софтуер за електронна поща или интернет браузър.


\u003cPRODUCTNAME\u003e често се използва за системи със сензорен екран или в комбинация с очите тракер, мишки главата и много други алтернативни входни устройства..

Внос параметри като размер на клавиатурата и работна скорост може да бъде свободно коригирани. Текстови макроси и персонализирани фрази правят пишенето много по-лесно.

\u003cPRODUCTNAME\u003e съдържа повече от 40 езика и дава възможност за бърз език променя толкова, че дори и чуждоезични текстове могат бързо да бъдат напечатани и се говорят от гласа на компютъра.

\u003cPRODUCTNAME\u003e използва инсталираните гласовите система и също така позволява връзка с някое друго ИСДП глас.

Налична само във версията \ available only in the \ version



## БЛАГОДАРЯ

---

Уважаеми потребител!

Благодаря ви много за избора \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Опитахме всичко възможно, за да се създаде ефективен и все още лесен за работа програма за вас.

\u003cPRODUCTNAME\u003e непрекъснато се подобрява. Актуализациите могат да бъдат изтеглени от нашия уеб сайт.

Надяваме се, че нашият продукт отговаря на очакванията Ви.

Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас...

... по телефона: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... чрез имейл: [mail@tomweber-software.com](mailto:mail@tomweber-software.com)

Пожелавам ви много забавно при опитва софтуера.

# Tom Weber

## Активиране на продукти

---

След периода на 60-дневен пробен активиране на софтуера е необходимо.

За активиране на софтуера, ще ви е необходима ProductKey които могат да бъдат намерени на следващата страница, както и InstallationKey който ще се генерира индивидуално при installing софтуера. Това означава, че продукт може да се активира само след като е бил инсталиран.

Направете следното за да активирате \u003cPRODUCTNAME\u003e:

- 1** Инсталирайте \u003cPRODUCTNAME\u003e на вашия компютър, и да започне на софтуера.
- 2** Изберете опцията \. \u003cOPTIONNAME\u003e\  
След това кликнете върху бутона \. \u003cBUTTONNAME\u003e\  
  - a)** Ако компютърът ви е свързан към интернет, въведете в шето ProductKey в подходящия учебник. След това кликнете върху бутона \. \u003cBUTTONNAME\u003e\  
След това следвайте инструкциите на екрана.
  - b)** Ако компютърът ви е свързан към интернет, щракнете върху бутона \, и следвайте инструкциите на екрана. \u003cBUTTONNAME\u003e\

---

## ВАШАТА PRODUCTKEY

---

Вашият ProductKey е:

## ИНСТАЛАЦИЯ

---

Ако \u003cPRODUCTNAME\u003e бе представено на един CD, сложи го в CD-ROM устройството на компютъра. Инсталацията ще започне автоматично.

Ако инсталацията от компакт-диска не започне автоматично, **osksetup.exe** на компакт-диска трябва да бъде стартирана ръчно.

## ВЪВЕДЕНИЕ

Софтуерът \u003cPRODUCTNAME\u003e е писане и комуникация помощи за хора, които не са в състояние да използват общата хардуерната клавиатура или компютърна мишка.

Софтуерът прави щракане на ключове и бутони на мишка автоматично за потребителя. Потребителят просто трябва да се движи курсора на мишката до желания клавиш, който след това ще се задейства автоматично след определено време на престой.

\u003cPRODUCTNAME\u003e винаги се показва на другите прозорци, така че да може да изпраща текст към всеки друг прозорец (д. Гр. Софтуер за обработка на текст, интернет браузър, и т.н.).

В \ и във версията \ \u003cPRODUCTNAME\u003e осигурява функция едно кликване на мишката, чрез която кликания на мишката може да бъде изпълнена, дори извън клавиатурата. Click\ Deluxe\


В \ версия на \u003cPRODUCTNAME\u003e предвижда опция реч компютър глас, чрез които печатен текст може да бъде изведен от високоговорителя на компютъра. Deluxe\ Интегриране на всички компютърни гласове, които отговарят на стандарта ИСДП е лесно възможно.

## ПЪРВИ СТАРТ

За да стартирате софтуера, щракнете върху иконата \ на вашия работен плот, или да го извиквате от групата на програмата \ в старт менюто. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\

Софтуерът автоматично ще открие езика на вашия Windows® версия и се конфигурира.

Можете да изберете друг език, както и редактиране на много параметри в прозореца за конфигуриране. Може да се отвори прозореца за конфигуриране, като кликнете върху бутона Settings на екранната клавиатура.



## ОСНОВИ ПРЕГЛЕД

За да напишете с \u003cPRODUCTNAME\u003e (точно както когато пишете с нормален компютър клавиатурата) прозорец текст трябва да бъде отворено, и мигащия курсор има трябва да се вижда в този прозорец.

В началото на програмата, текстов редактор, ще бъдат отворени автоматично.

Може неактивно тази функция в прозореца за конфигуриране или изберете друг текстов редактор.

За да се задейства клавиши на клавиатурата на екрана, вие просто трябва да се движат курсора на мишката върху желаните ключ и я държи там за известно време. Ключът автоматично ще се кликне след определено време на престой.

В прозореца за конфигурация може да неактивно това автоматично кликуване функция или промяна на продължителността на излъчването.

Word автоматично завършване и слово прогнози

\u003cPRODUCTNAME\u003e осигурява двойна подкрепа бърз тип:

> Word Auto-Завършване: Веднага след като сте въвели първата буква на всяка нова дума, предложения за думи, ще бъдат показани на 10-те думи на бутоните, които можете да въведете с едно кликуване.

> Next-Word-Предложение: Веднага след като приключи една дума, ще бъдат показани на 10-вероятните следващите думи.

Стил на писане Приспособяване

\u003cPRODUCTNAME\u003e предоставя цялостна речника по подразбиране. Освен това, софтуерът научава нови думи и изречения, колкото да ги въведете и приема да си стил на писане.

В допълнение, лични документи и писма могат да бъдат внесени, за да направят софтуера се адаптира към вашите стилове на писане дори по-бързо.

Фрази и текст Macros

Може да пише кратки фрази или цели абзаци, които сте съхранили преди с едно щракване на един бутон.

Допълнителна информация за тази тема може да се намери на страниците на последващи.

Говорейки (налична само във версията \ ) Deluxe\

В activeд говор всеки написан изречение ще се говори в пресата на клавиша Enter. Ако клавиша Enter след това се натисне отново, последното изречение ще се говори още веднъж.

Можете да изберете \u003cPRODUCTNAME\u003e така, че всяка дума се говори веднага след това пишете.

Автоматичен пуск

Може да се наложи \u003cPRODUCTNAME\u003e автоматично стартира с Windows®.

Тази опция може да се активира или деактивира в прозореца за конфигуриране на \ в раздела. Extras\

## Разлики с хардуерна клавиатура

Това е преглед за ключове и функции, които не са, за да бъдат намерени на нормален хардуер компютърна клавиатура:



Изтриване на буква

Изтрива последния клавиш



Изтриване на дума

Изтрива последната дума



Общи настройки

Отваря прозореца за конфигуриране



Кликнете-Pause

Временно деактивира автоматично кликване

Чрез задействане на бравата, функцията Auto-Click ще бъде спрян, докато не се активира отново чрез натискане на същия бутон.



Разширени Keys

Показва допълнителни клавиши (на пр. Ж. Математически ключове) и специални команди



Word Shift Key

Променя случай последната на печатаното слово



Промяна речник / Промяна на езика

Временно се променя езика

Съответните цифрови клавиши, речника и гласът на компютъра ще бъдат определени в съответствие с наскоро избрания език. Желаният глас трябва да бъде избран в прозореца за конфигуриране първия (на разположение в редакцията \ само). Deluxe\



Временно деактивирайте / Enabled говор



Въведете (и говори последното изречение)

## MOUSE BAR (на разположение в \ и \ версия само) Click\ Deluxe\

Ако имате проблеми с натискане бутони нормална компютърна мишка, бива да подражават кликания на мишката с \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Отдел ете време да се мисли за които кливане на мишката, ще трябва да се направи (д. Гр. Кликване, двоен клик, клинете с десния бутон или Drag \u0026 Drop клик)..

Например, за да се отвори файл на десктопа, ще трябва да се направи двойно кливане. Изберете подходящата кливане на мишката (виж по-долу), и да се премести показалеца на мишката до мястото, където трябва да се направи с едно щракване. След кратко, докато натискане на мишката автоматично ще бъде направено на това място.



Кликване върху този бутон отваря бутон на мишката бар:



Mouse преглед тип клик:



Ляв клик (кликване)



Двоен клик



Клик с десния бутон



Drag \u0026 Drop



Quit клик функции и близо бутон на мишката бар

Параметрите на щракване с мишката (д. гр. толерантност движение, радиус, тремор толерантност и т.н.) могат да бъдат коригирани в прозореца за конфигуриране.



## Говор (\ версия само) Deluxe\

---

Изходът на речта може да се активира / деактивира чрез кликване върху бутона:



В зависимост от текущото състояние на един от следните икони ще бъдат показани:



Реч на изхода деактивира



Реч изход активиран



Реч изход не е на разположение поради грешка



Версията, която сте закупили не поддържа прочитане.

Ако е активирана функцията за говор, всеки написан ред ще бъде изпратен на речта двигателя, когато въведете ключова се задейства.

Ако клавиша Return се натисне отново, последното изречение се говори отново.

Можете да изберете \u003cPRODUCTNAME\u003e така, че всяка дума се говори веднага след това пишете.

Компютърен глас The че \u003cPRODUCTNAME\u003e ще се използва може да бъде избран в прозореца за конфигуриране.

Ако общуват на различни езици, може да изберете различен глас за всеки език.

## ФРАЗИ

А израза е текстов модул, който ще се използва често, д. ж. собственото си име и пощенски адрес и т.н.

До 10 фрази могат да бъдат създадени в \u003cPRODUCTNAMEOSK\u003e

### Създаване фрази:


Отворете прозореца за конфигуриране, и кликнете върху раздела \ . Text Macros \

Изберете една фраза от списъка с налични фрази, да го преименувате, ако е необходимо, и да се замени текста с текст по ваш избор.

След това кликнете върху бутона \ , който се намира под фразата, че току-що е бил редактиран. \u003cBUTTONNAME\u003e\

След това можете да продължите с редактирането друга фраза.

Когато сте готови да редактирате фрази, щракнете върху бутона \ прозорците конфигурация. Save\



### Писането фрази:



Щракнете върху бутона кутия картон.

Вашите персонални фрази сега ще се появят в бутоните на думата.

Кликнете на един от бутоните, за да има основната си текст, написан.

## ТЕКСТ макроси

С помощта на макро функцията текст може да бъде написано безкраен брой точки.


Съвместима схема за именуване се препоръчва, тъй като ще трябва да се позове на предварително писмен текст по-късно от техните namings.

### Създаване на текстови макроси:

Отворете прозореца за конфигуриране и щракнете върху раздела \ . Text Macros\

Щракнете върху бутона \ в областта на дясната страна, а след това въведете име и текста, който по-късно трябва да бъдат написани. New\

След това кликнете върху бутона \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\ Сега можете да въведете нови параграфи.



### Извикване на текстови макроси:

Кликнете на Sharp Регистрация (#) на клавиатурата.  
Ако Sharp знак не се вижда, натиснете клавиша Shift.

Започнете да пишете името на текст макро, докато тя се появява в един от бутоните за 10 Думата прогнози.

Щракнете върху съответния бутон дума предсказване да имат съхранява текста изписано.

Ако не текстови макроси (текстови макроси всички за почват с Sharp характер (#)) са показани в бутон думата прогнози, все още има писма в буфера. В такъв случай натиснете Enter първия ключ, след това кликнете на Sharp знак, и да започне от началото отново.

## ПОДДЪРЖА

---

Подкрепа се предоставя от вашия дистрибутор или директно от производителите:

tom weber software  
Damaschkestr. 18  
64297 Darmstadt  
Германия

Тел. : 0049 - 0160-93277241  
[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## Актуализации

---

Този сайт предоставя периодично новини за безплатни ъпдейти и нови функции:

<http://www.onscreenkeys.com>

## Критика и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

---

Ние ще се радваме, ако ни кажете, ако нещо за нашия софтуер, не напълно отговарят на вашите нужди, или ако имате някакви предложения за това как да се подобри \u003cPRODUCTNAME\u003e.

Моля, пишете на е-мейл, за да

[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## ДИСТРИБУТОР ЗАБЕЛЕЖКА

---

Вашият консултант / дистрибутор: