



## OPIS PROIZVODA

---

Ovaj pametni tipkovnice na zaslonu s virtualnim značkama klikom miša i govorni izlaz omogućuje brzo tipkanje i rad s računalom, čak i ako ne mogu ili samo u dijelovima može koristiti hardver tipkovnica ili miš.

**OnScreenKeys** može se upotrijebiti za upisivanje u bilo koju aplikaciju, bilo da se radi o softveru za obradu teksta, programu proračunske tablice, e-mail softveru ili internetskom pregledniku.

**OnScreenKeys** često se koristi na sustavima osjetljivim na dodir ili u kombinaciji s monitorom za oči, glava miša i mnogim drugim alternativnim ulaznim uređajima..

Uvoz parametri poput veličine tipkovnicu i radnu brzinu mogu se slobodno prilagoditi.  
Tekst makronaredbe i personalizirane fraze čine tipkanje mnogo lakše.

**OnScreenKeys** sadrži više od 40 jezika i omogućuje brzu promjenu jezika pa se čak i tekstovi stranih jezika mogu brzo upisati i govoriti glasom računala.

**OnScreenKeys** koristi instalirane glasove sustava i omogućuje povezivanje s bilo kojim drugim SAPI glasom.  
Dostupan samo u verziji "Deluxe"

## HVALA TI

---

Poštovani korisniče!

Hvala vam što ste odabrali **OnScreenKeys**.

Dali smo sve od sebe da stvaranje učinkovite i još uvijek jednostavan za rukovanje program za vas.

**OnScreenKeys** se stalno poboljšava. Obnove se mogu skinuti s naše Web stranice.

Nadamo se da će naš proizvod ispunjava vaša očekivanja.

Želim vam puno zabave na težak softvera.

# Tom Weber

## Aktivacija proizvoda

---

Nakon 60 dana probnog razdoblja aktiviranje softvera je potrebno.

Za aktivaciju softvera, trebat će vam productKey koji se nalazi na sljedećoj stranici, kao i InstallationKey koji će biti generiran individualno na instalacije programa softvera. To znači da proizvod može biti samo aktivira nakon što je instaliran.

Da biste aktivirali **OnScreenKeys**, postupite na sljedeći način:

- 1** Instalirajte **OnScreenKeys** na svoje računalo i pokrenite softver.
- 2** Odaberite opciju "**Kupio sam aplikaciju i sada je želim aktivirati**". Nakon toga kliknite gumb "**U redu**".
  - a)** Ako je vaše računalo povezano s internetom, unesite ProductKey u odgovarajući tekstni okvir.
  - b)** Ako je vaše računalo povezano s internetom, kliknite gumb "**Aktivirajte bez internetske veze**" i slijedite upute na zaslonu.

## VAŠ productKey

---

Vaš productKey je:

## MONTAŽA

---

Ako je **OnScreenKeys** isporučen na CD-u, stavite ga u CD-ROM pogon računala. Instalacija će se automatski pokrenuti.

Ako se instalacija s CD-a ne pokrene automatski, **osk\_setup\_dvd.exe** na CD-u trebao bi se ručno pokrenuti.

## UVOD

---

Softver **OnScreenKeys** tipkanje i komunikacijska pomagala za osobe koje ne mogu koristiti zajedničku hardversku tipkovnicu ili računalni miš.

Softver radi škljocanje tipki i tipke miša automatski za korisnika. Korisnik samo treba premjestiti pokazivač miša na željenu tipku koja će se automatski pokreću nakon određenog vremena zadržavanja.

**OnScreenKeys** uvijek se prikazuje na vrhu drugih prozora tako da možete poslati tekst u bilo koji drugi prozor (npr. Softver za obradu teksta, internetski preglednik itd.).

U verziji "Klik" i "Deluxe" **OnScreenKeys** pruža značajku klika miša pomoću kojeg klikovi mišem mogu biti izvedeni čak i izvan tipkovnice.

"Deluxe" verzija **OnScreenKeys** pruža opciju govora govora računala putem kojeg se tipkani tekst može emitirati pomoću zvučnika računala. Integracija bilo kojem računalu glasova koje su u skladu sa standardom SAPI je lako moguće.

## PRVI START

---

Da biste pokrenuli softver, na radnoj površini kliknite ikonu "**OnScreenKeys**" ili ga pozovite iz programske grupe "**OnScreenKeys**" na početnom izborniku.

Softver će automatski detektirati jezik svoje verzije Windows® i konfigurira u skladu s tim.

Možete odabrati neki drugi jezik, kao i uređivati mnoge parametre u prozoru za podešavanje. Možda otvoriti prozor za podešavanje pritiskom na gumb Postavke na tipkovnici na zaslonu.

## OSNOVE PREGLED

Za upisivanje s **OnScreenKeys** (kao kad upisujete s normalnom tipkovnicom računala) mora biti otvoren prozor teksta, a treptajući pokazivač mora biti vidljiv u tom prozoru.

Na početak programa, tekst editor će se otvoriti automatski.

Možda deactive tu funkciju u prozoru za podešavanje ili odabrati neki drugi tekst editor.

Da se aktiviraju tipke na tipkovnici na zaslonu, vi samo morate premjestiti pokazivač miša preko željene tipke i držati ga tamo neko vrijeme. Ključ će biti automatski kliknuti nakon određenog vremena zadržavanja.

U prozoru za podešavanje možete deactive ovu auto-klik funkciju ili promjenu vremena zadržavanja.

Auto-završetak i riječ predviđanje teksta

**OnScreenKeys** pruža dvostruku brzu podršku:

> Riječ Auto-Završetak: Čim ste upisali prvo slovo nove riječi, riječi prijedlozi će biti prikazan u 10 riječi gumba koji možete napisati klikom.

> Next-Riječ-Sugestija: Čim ste završili jednu riječ, 10 najvjerojatniji sljedeće riječi će biti prikazana.

Stil pisanja prilagodavanju

Prema zadanim postavkama **OnScreenKeys** pruža sveobuhvatan rječnik. Osim toga, program uči nove riječi i rečenice kao što ih upisati i usvaja na svoj stil pisanja.

Osim toga, osobni dokumenti i pisma može se uvesti kako bi se softver prilagoditi svojim pisanjem stilova čak i brže.

Izrazi i tekst makroe

Vi svibanj pisati kratke fraze ili cijele odlomke koje ste pohranili ranije, klikom na gumb.

Daljnje informacije o ovoj temi može se naći na follow stranicama.

Govorenje (dostupno samo u verziji "Deluxe")

Na actived govorni izlaz svaki upisali kazna će se govoriti u medijima na tipku Enter. Pa ako se ponovno pritisne tipku Enter, posljednja rečenica će se govoriti još jednom.

Možete konfigurirati **OnScreenKeys** tako da se svaka riječ izgovara odmah nakon upisivanja.

Automatski Početna

Možda ste **OnScreenKeys** automatski pokrenuli sustav Windows®.

Ova opcija može se aktivirati ili deaktivirati u prozoru konfiguracije na kartici "Dodaci".

## Razlike u odnosu na tipkovnici uređaja

Ovo je pregled o tipkama i funkcijama koje se ne mogu naći na uobičajenom hardvera tipkovnici računala:



Obriši slovo

Briše posljednji ključ



Obriši riječ

Briše posljednju riječ



Opće postavke

Otvora se prozor za podešavanje



Kliknite-pauza

Privremeno isključuje automatski klik

Pokretanjem zaključavanje, auto-Click funkcija će biti pauzirana sve dok se ponovno aktivira klikom na isti gumb.



Produženi Keys

Prikazuje dodatne tipke (npr. G. Matematičke tipke) i posebne naredbe



Riječ Shift Key


Mijenja slučaj prošle upisali riječi na



Promijeni Rječnik / Promijeni jezik

Privremeno mijenja jezik

Odgovarajući ključevi, rječnik i glasovno računalo bit će postavljeni prema novom odabranom jeziku.



Privremeno Onemogućivanje / Omogućeno izgovor govora



Ulaz (i govore zadnju rečenicu)

## MOUSE BAR (dostupan samo u "Click" i "Deluxe" verziji)

Ako imate poteškoća s pritiskanjem uobičajenih gumba miša računala, možete pratiti klikove mišem pomoću **OnScreenKeys**.

Odvojite trenutak za razmišljanje o kojoj miša ćete morati učiniti (npr. G. Jednostavnim klikom, dvostruki klik, desni klik ili povlačenjem i ispuštanjem klik)..

Na primjer, kako bi se otvoriti datoteku na radnu površinu, morat ćete napraviti dvostruko kliknuti. Odaberite odgovarajuću klik miša (vidi dolje), i premjestiti pokazivač miša na mjesto gdje je klik mora biti učinjeno. Nakon kratkog vremena miša automatski će se obaviti na toj lokaciji.



Kliknite na ovaj gumb otvara Mouse Button Bar:



Miš pregled tipa klik:



Lijevi klik (jednostavan klik)



Dupli klik



Desni klik



Povucite i ispustite



Zatvorite klik funkcije i bliski tipku miša traku

U miša parametri (npr. G. Pokret tolerancije, radius, tremor tolerancija, itd) mogu se podesiti u prozoru za podešavanje.



## GOVOR OUTPUT (samo "Deluxe" verzija)

---


Izlazni govor može se aktivirati / deaktivirati klikom na sljedeći gumb:



Ovisno o trenutnom statusu jedna od sljedećih ikona biti prikazana će:



Govorni izlaz deaktiviran



Govorni izlaz aktiviran



Govorni izlaz nije dostupan zbog pogreške



Glasovne poruke nisu dostupne u kupljenoj verziji.

Ako je aktivirana funkcija govornog izlaza, svaki upisali linija će biti poslan na govor motora kada je unijeti aktivira tipku.

Ako se ponovno pritisne tipku za povratak, zadnja rečenica će se i opet.

Možete konfigurirati **OnScreenKeys** tako da se svaka riječ izgovara odmah nakon upisivanja.

Računalni glas koji će koristiti **OnScreenKeys** bit će odabran u konfiguracijskom prozoru.

Ako komuniciraju na više jezika, možete odabrati neki drugi glas za svaki jezik.

## FRAZE

---

Fraza je tekst modul koji će se često koristiti, npr. g. svoje ime i poštansku adresu, itd

U **OnScreenKeys** možete postaviti najviše 10 izraza

### Postavljanje fraze:

Otvorite konfiguracijski prozor i kliknite karticu "Makronaredbe teksta".

Odaberite izraz s popisa raspoloživih izraza, preimenovati po želji, i zamijeniti tekst sa tekstom po izboru.

Nakon toga kliknite gumb "**Uštedjeti**" koji se nalazi ispod frazu koja je upravo uređena. Nakon toga možete nastaviti s uređivanjem drugi izraz.

Kad završite s uređivanjem fraza, kliknite gumb "Spremi" konfiguracijskih prozora.

### Tipkanje fraze:



Kliknite na gumb kartice kutija.

Vaš prilagođeni fraze sada će se pojaviti u tipki riječi.

Kliknite jedan od gumba kako bi se njezin temeljni tekst napisan.

## TEXT MAKRONAREDBI

---

Uz pomoć makro funkcijom tekst može biti napisan beskonačan broj stavaka.

Dosljedno imenovanja shema preporuča se, jer ćete morati pozvati na već napisani tekst kasnije od svojih namings.

### **Stvaranje tekstualne makronaredbe:**

Otvorite konfiguracijski prozor i kliknite karticu "Makronaredbe teksta".

Kliknite gumb "Novo" u području s desne strane, a zatim upišite naziv i tekst koji treba kasnije napisati.

Nakon toga kliknite gumb "**Novi**".  
Sada možete unijeti nove odlomke.

### **Pozivajući Tekst Makronaredbe:**

Kliknite Sharp znak (#) na tipkovnici.  
Ako je Sharp znak nije vidljiv, kliknite tipku Shift.

Počnite upisivati ime tekstualne makro dok se ne pojavi u jednom od predviđanja gumba 10 riječ.

Kliknite odgovarajući gumb predviđanja riječ imati pohranjene tekst napisan.

Ako nema tekst makronaredbe (tekst makroi svi počinju s oštrim karakterima (#)) prikazani su na gumb predviđanja riječi, još uvijek postoje slova u međuspremnik. U tom slučaju kliknite na tipku Enter, a zatim kliknite na Sharp znak, i početi iz početka.

## NADogradnje

---

Ova stranica daje periodično vijesti o besplatne nadogradnje i nove značajke:

<https://www.onscreenkeys.com>

## KRITIKA I PRIJEDLOZI

---

Bilo bi nam drago ako nam kažete da nešto o našem softveru ne savršeno odgovara vašim potrebama ili imate li kakvih sugestija o tome kako poboljšati **OnScreenKeys**.

Molimo upišite e-mail

**mail@tomwebersoftware.com**

## PODRŠKA

---

Vaš savjetnik / distributer:

Ručna verzija: 1.2 (od veljača 2019)