

ONSCREENKEYS 5

Windows XP[®] / Windows Vista[®] / Windows 7[®] / Windows 8[®] / Windows 10[®]

ОПИС ПРОИЗВОДА

Овај паметни тастатуру на екрану са виртуелним кликом миша карактеристика и звучну омогућава брзо куцање и рад са рачунаром чак и ако не могу или само у деловима може користити тастатуру хардвер или рачунар миш.

\u003cПродуцтНаме\u003e може да се користи да унесете у било коју апликацију, било да је то софтвер за обраду текста, табеларни програм, е-маил софтвера или интернет претраживача.

\u003cПродуцтНаме\u003e се често користи на системима тоуцх-сцреен или у комбинацији са очију Трацкер, главе Мишеви и многих других алтернативних улазних уређаја..

Параметри увоз, као што су величина тастатуре је и брзина рада може слободно подешавати. Текст макрои и персонализоване фразе марки куцање много лакше.

\u003cПродуцтНаме\u003e садржи више од 40 језика и омогућава брзо мењање језика, тако да чак и текстове на страном језику може брзо куцати и да говори на рачунару гласом.

\u003cПродуцтНаме\u003e користи инсталираном систему гласове и омогућава повезивање на било који други САПИ глас.

Доступан само у \ верзији Deluxe\



ХВАЛА ВАМ

Драги корисника!

Хвала вам пуно за избор \u003cПродуктНаме\u003e.

Покушали смо дамо све од себе да створи ефикасну и увек лако за руковање програм за вас.

\u003cПродуктНаме\u003e постепено се побољшала. Исправке се могу преузети са нашег сајта.

Надамо се да наш производ задовољава Ваша очекивања.

Уколико имате било каквих питања, можете нас контактирати...

... телефоном: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... Путем е-маила: mail@tomweber-software.com

Желим вам пуно забаве на покушавајући софтвера.

Tom Weber

Продукт Активацион

Након 60 дана пробног периода активирање софтвера је потребно.

Да бисте активирали софтвер, потребан вам је ПродуктКеи који се могу наћи на следећој страници, као и ИнсталлатионКеи који ће се појединачно произведене у инсталлатинг софтвера. То значи да производ може да се активира само када је инсталиран.

Поступите на следећи начин да активира \u003cПродуктНаме\u003e:

- 1** Инсталл \u003cПродуктНаме\u003e на рачунару, и покрените програм.
- 2** Изаберите опцију \ . \u003cОПТИОННАМЕ\u003e\
Након тога кликните на дугме \ . \u003cВУТТОННАМЕ\u003e\
 - a)** Ако је рачунар повезан на интернет, унесите ПродуктКеи у одговарајућем квадрату. Након тога, кликните на дугме \ . \u003cВУТТОННАМЕ\u003e\
Затим пратите упутства на екрану.
 - b)** Ако је рачунар повезан на интернет, кликните на дугме \ , и пратите упутства на екрану. \u003cВУТТОННАМЕ\u003e\

ИОУР ПРОДУЦТКЕИ

Ваш ПродуцтКеи је:

Инсталација

Ако \u003спродуцтНаме\u003е је достављен на ЦД-у, ставите га у ЦД-РОМ јединицу рачунара. Инсталација ће почети аутоматски.

Ако инсталација са ЦД не покрене аутоматски, \u003спРОДУЦТФИЛЕНАМЕЕКСЕ\u003е на ЦД-у треба започети ручно.

УВОД

Софтвер \u003cПРОДУКТНАМЕ\u003e је куцање и комуникација помагала за људе који су у стању да користе тастатуру заједнички хардверски или компјутерски миш.

Софтвер ради на клик тастера и тастера миша аутоматски за корисника. Корисник само треба да померите показивач до жељеног тастера који ће потом бити изазвао аутоматски након одређеног времена задржавања.

\u003cПРОДУКТНАМЕ\u003e увек се приказује на врху осталих прозора тако да можете послати текст на било који други прозор (нпр. Г. Софтвер за обраду текста, интернет претраживач, итд).

У \ и у \ верзије \u003cПРОДУКТНАМЕ\u003e пружа могућност кликом миша помоћу којих кликова мишем може се извршити и изван тастатуре. Click\ Deluxe\


Je \ верзија \u003cПРОДУКТНАМЕ\u003e пружа могућност говора Цомпјутер Воице кроз које откуцан текст може бити излаза звучника рачунара. Deluxe\ Интеграција било рачунарских гласове који су у складу са САПИ стандарда је лако могуће.

Фирст старт

Да бисте покренули програм, кликните на икону \ на радној површини, или позвати га из програма групе \ у менију старт. \u003cPRODUCTNAME\u003e\ \u003cPRODUCTNAME\u003e\

Програм ће аутоматски детектовати језик вашег Вин довс® верзије и сходно томе подешава се.

Можете изабрати неки други језик, као и уређивање много параметара у прозору за конфигурацију. Можете отворити прозор за конфигурацију тако што ћете кликнути на дугме Сеттингс на тастатури на екрану.



ОСНОВИ ПРЕГЛЕД

Да куцате са \u003cПродуцтНаме\u003e (исто као када куцате са нормалним Цомпютер Кеиборд) прозор текст мора бити отворен, а светлећи курсор има потребе да буду видљиви у том прозору.

У стартовању програма, текст едитор ће се отворити аутоматски.

Можете деактивирати ову функцију у конфигурацији прозору или изабрати неки други текст едитор.

За покретање тастера на тастатури на екрану, ви само треба да померите миша преко жељеног тастера и држите га тамо неко време. Кључ ће аутоматски да се кликне после извесног времена задржавања.

У прозору за конфигурацију можете деактивирати овај ауто кликом функцију или променити задржавања времена.

Реч ауто-комплетирање и речи предвиђање

\u003cПродуцтНаме\u003e пружа двоструку подршку брз тип:

> Реч ауто-Завршено: Чим сте уписали прво слово нове речи, предлози речи ће бити приказан у 10 тастера за речи које можете да куцамо по клику.

> Следећа-Реч-Сугестија: Чим сте завршили једну реч, на 10 највероватнији следеће речи ће бити приказан.

Стил писања Адаптација

\u003cПродуцтНаме\u003e пружа свеобухватан речник подразумевано. Поред тога, софтвер учи нове речи и реченице као што их куцате и усваја на свој стила писања.

Осим тога, лична документа и писма могу се увозити како би софтвер прилагодили својим стиловима писања чак и брже.

Фразе и Текст макрои

Можете писати кратке фразе или читаве пасусе које сте раније сачуване од стране кликом на дугме.

Више информација о овој теми можете наћи на накнадне страницама.

Говорећи (доступно само у \ верзији) Deluxe\

У активед звучну сваки откуцана реченица ће се говорити на притиском на Ентер тастер. Ако Ентер тастер затим се поново притисне, последња реченица ће бити поново говори.

Можете подесити \u003cПродуцтНаме\u003e тако да се говори свака реч одмах након што је куцање.

Аутоматско покретање

Можете имати \u003cПродуцтНаме\u003e покренути аутоматски са Виндовс®.

Ова опција може бити активирана или деактивирана у прозору Конфигурација на картици \ . Extras\

РАЗЛИКЕ за хардвер КЕИБОАРД

Ово је преглед о кључевима и функције које се не могу наћи на нормалном хардвер цомпјутер кеиборд:



Обришите слово

Брише последњи тастер



Избришите реч

Брише последњу реч



Основне поставке

Отвара прозор за конфигурацију



Цлицк-Пауза

Привремено онемогућава Ауто-Цлицк

Када се стимулише браву, Ауто-Кликните функција ће бити заустављена док се он поново активира кликом на исти тастер.



Ектендед Тастери

Показује додатне тастере (нпр. Г. Математички Кеис) и специјалне команде



Реч Тастер Схифт


Мења случај прошле кудних реч је



Промените речник / Промени језик

Привремено мења језик

Одговарајући тастери, речник и рачунар глас ће бити постављена у складу са новим изабраном језику. Жељени глас мора бити изабран у прозору за конфигурацију први (доступан у \ верзији). Deluxe\



Привремено Искључи / Омогућено звучну



Унесите (и говоре последњу реченицу)

Миш тастер (доступан у \ и \ верзија само) Click\ Deluxe\

Ако имате проблема са притиском на доле тастера нормалног компјутерског миша, можете да опонашају кликова мишем са \u003спродуцтНаме\u003е.

Одвојите мало времена да размислите о којој миша ћете морати да урадите (г Е. Једноставним кликом, дупли клик., Кликните десним тастером миша или Драг \u0026 Дроп клик)..

На пример, у циљу отварања датотеке на радној површини, мораћете да урадите двоструки клик. Изаберите одговарајући клик миша (види доле), и померите показивач миша на место где треба да се уради клик. Након кратког времена миш клик ће аутоматски бити учињено на тој локацији.



Кликом на овај тастер отвара Моусе Буттон Бар:



Моусе Тип клик преглед:



Леви клик (једноставан клик)



Дупли клик



Десни клик



Драг \u0026 Дроп



Отказ клик функције и затвори дугме миша бар

Параметри Моусе Цлицк (нпр. Г. Толеранција покрет, стреле, толе ран ција подрхтавање, итд) може се подешавати у прозору за конфигурацију.

Снимак говора (\ верзија само) Deluxe\

Говор излаз може бити активиран / деактивиран кликом на следећи дугме:



У зависности од тренутног стања једна од следећих икона ће бити приказана:



Говорни излаз деактивиран



Говорни излаз активира



Говорни излаз није доступан због грешке



Глас се не чује у верзији коју сте ви покренули.

Ако је активирана функција говор излаз, сваки откуцан линија ће бити послата на говорног мотор када се уђе тастер активира.

Ако је кључ Повратак поново притисне, последња реченица ће бити поново говори.

Можете подесити \u003спродуцтНаме\u003е тако да се говори свака реч одмах након што је куцање.

Глас компјутер који \u003спродуцтНаме\u003е ће користити могу бити изабране у прозору за конфигурацију.

Ако комуницирате на више језика, можете одабрати другачији глас за сваки језик.

ФРАЗЕ

Фраза је текст модул који ће се често користе е. г. свој назив и поштанску адресу, итд

До 10 фразе могу подесити у \u003cПРОДУЦТНАМЕОСК\u003e

Подешавање фразе:


Отворите прозор Цонфигуратион, а затим кликните на картицу \ . Text Macros\

Изаберите фразу са листе доступних израза, преименовати га по жељи, а заменили текст од текста по свом избору.

Након тога, кликните на дугме \ који се налази испод фраза која је управо едитед.
\u003cBUTTONNAME\u003e\

Затим можете наставити са уређивањем други израз.

Када завршите уређивање фразе, кликните на дугме у конфигурацији Виндовс ' \ . Save\



Типинг фразе:



Кликните на поље картица дугме.

Прилагођени фразе ће се појавити у тастера речи.

Кликнете на неки од тастера како да се његова основна текст написан.

ТЕКСТ МАЦРОС

Уз помоћ текстуалног макро функција може бити написана бесконачан број параграфа.


Доследан шема именовања се препоручује зато што ће морати да се позове на претходно написани текст касније од својих на мингс.

Креирање текстуалне макроа:

Отвори прозор Конфигурацион и кликните на картицу \ . Text Macros\

Кликните на дугме \ у области на десној страни, а затим унесите име и текст који треба касније бити написан. New\

Након тога кликните на дугме \ . \u003cBUTTONNAME\u003e\ Сада можете унети нови ставови.



Позивајући Текст макроа:

Кликните на Схарп Упис (#) на тастатури.

Ако Схарп знак није видљив, кликните на тастер Схифт.

Почети да уносите назив текстуалне макро док не појави у једном од тастера за 10 речи предвиђања.

Кликните на дугме одговарајућу реч предвиђања да имају складиште текст написан напоље.

Ако нема текста мацрос (текст макрои све почети са Схарп карактера (#)) су приказани у дугмету реч предвиђања, још увек постоје слова у бафер. У том случају кликните на тастер Ентер, а затим кликните на Схарп знак, и почети од поново почиње.

ПОДРШКА

Подршка се обезбеђује вашег дистрибутера или директно од произвођача:

tom weber software
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Немачка

Тел.: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

НОВОСТИ

Овај сајт пружа периодичне новости о слободним исправке и нове функције:

<http://www.onscreenkeys.com>

КРИТИКА и сугестије

Биће нам драго ако нам кажете да ли нешто о нашем софтверу не савршено одговара вашим потребама, или ако имате било какве сугестије о томе како да се побољша \u003спродуцтНаме\u003е.

Напишите емаил

mail@onscreenkeys.com

ДИСТРИБУТЕР НАПОМЕНА

Ваша саветница / дистрибутер: