

## ONSCREENKEYS **5**

Windows XP<sup>®</sup> / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows 7<sup>®</sup> / Windows 8<sup>®</sup> / Windows 10<sup>®</sup>

## TUOTTEEN KUVAUS

Älykäs virtuaalinäppäimistö varustettuna hiirenklikkaustoiminnallisuudella ja puheominaisuuksilla mahdollistaa nopean kirjoituksen ja työskentelyn tietokoneella vaikka oikeaa hiirtä ja näppäimistöä ei voitaisi käyttää osittain tai kokonaan.

**OnScreenKeys**:a voidaan käyttää kirjoittamiseen mihin tahansa ohjelmaan, vaikkapa tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan tai sähköpostiohjelmaan.

**OnScreenKeys**:a käytetään usein yhdessä silmänsuraimen, päänliikkeiden ja monien muiden vaihtoehtoisten syöttötyökalujen kanssa..

Tuontiparametrit kuten näppäimistön koko ja työskentelynopeus voidaan vapaasti säätää. Tekstimakrot ja kustomoidut virkkeet tekevät kirjoituksesta helpompaa.

**OnScreenKeys** sisältää yli 40 kieltä joka mahdollistaa nopean kielen vaihtamisen jotta jopa ulkomaista tekstiä voidaan kirjoittaa ja puhua nopeasti.

**OnScreenKeys** käyttää asennettua järjestelmän ääntä ja mahdollistaa kytkemisen mihin tahansa muuhun SAPI ääneen..

Saatavilla "Deluxe"-versiossa



## KIITOS

---

Hyvä käyttäjä!

Kiitos, että valitsit **OnScreenKeys**.

Olemme tehneet parhaamme luodaksemme teille mahdollisimman tehokkaan, mutta silti helppokäyttöisen ohjelman.

**OnScreenKeys** kehitetään jatkuvasti. Päivitykset voidaan ladata nettisivuiltamme.

Toivomme että tuotteemme täyttää odotuksesi.

Jos sinulla on kysyttävää, tavoitat meidät...

...Puhelimitse: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

...Sähköpostitse: [mail@tomweber-software.com](mailto:mail@tomweber-software.com)

Toivon että sinulla on hauskaa ohjelmaa kokeillessasi!

# Tom Weber

## TUOTTEEN AKTIVOINTI

---

60 päivän kuluttua kokeiluajan alkamisesta ohjelmisto tulee aktivoida.

Aktivoidaksesi ohjelmiston, tarvitset tuoteavaimen joka löytyy seuraavalta sivulta sekä asennusavaimen joka luodaan automaattisesti jokaista asennusta varten. Tämä tarkoittaa, että ohjelmisto voidaan aktivoida vain sen jälkeen kun se on asennettu.

Toimi seuraavasti aktivoidaksesi **OnScreenKeys**-ohjelman:

- 1 Asenna **OnScreenKeys** tietokoneellesi ja käynnistä ohjelma.
- 2 Valitse "**Olen ostanut ohjelman ja haluan aktivoida sen.**"-vaihtoehto. Tämän jälkeen napsauta "**OK**"-painiketta.
- 3
  - a) Jos tietokoneesi on kytketty Internetiin, kirjoita OhjelmaAvain oikeaan tekstikenttään. Tämän jälkeen napsauta "**Aktivoi verkossa nyt**"-painiketta. Sen jälkeen seuraa ruudulla olevia ohjeita.
  - b) Jos tietokoneesi on kytketty Internetiin, napsauta "**Aktivoi ilman internet yhteyttä**"-painiketta ja seuraa ruudulla olevia ohjeita.

## TUOTEVAIMESI

---

Tuoteavaimesi on:

## ASENNUS

---

Jos **OnScreenKeys** toimitettiin CD:llä, aseta levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Asennus alkaa automaattisesti.

Jos asennus ei ala automaattisesti CD:ltä, **osksetup.exe** tulee käynnistää CD:ltä käsin.

## KÄYTTÖNOTTO

**OnScreenKeys** on kirjoitus ja kommunikaatioapu henkilöille jotka eivät voi käyttää tavallista näppäimistöä tai hiirtä.

Ohjelmisto suorittaa näppäinpainallukset ja hiiren klikkaukset automaattisesti käyttäjän puolesta. Käyttäjän tarvitsee vain siirtää osoitin haluttuun näppäimeen, jota sitten painetaan odotsajan jälkeen.

**OnScreenKeys** näytetään aina toisten ikkunoiden päällä jotta voit lähettää tekstiä toisiin ohjelmiin samaan aikaan (kuten tekstin käsittely, internetselain, jne.).

"Click" ja "Deluxe"-versioissa **OnScreenKeys** tarjoaa hiirenklikkaustoimintoja joita voidaan käyttää jopa muutoin kuin näppäimistöltä.


"Deluxe"-versio **OnScreenKeys**:sta tarjoaa tietokoneen puheoption jolla teksti voidaan muuttaa puheeksi kaiuttimien läpi. Minkä tahansa SAPI standia noudattavien puheohjelmien ominaisuudet voidaan integroida helposti.

## ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA

Käynnistäaksesi ohjelman, valitse "**OnScreenKeys**" käynnistä-valikosta ja sitten "**OnScreenKeys**".

Ohjelmisto tunnistaa automaattisesti Windows® versiosi kielen ja konfiguroi ohjelman sen mukaan.

Voit myös valita toisen kielen ja muokata sen parametreja asetusikkunasta. Voit avata asetusikkunan klikkaamalla Asetukset-nappia virtuaalinäppäimistöstä.



## PERUSKÄYTTÖ

---

Kirjoittaaksesi **OnScreenKeys**:lla (ihän niinkuin normaalilla näppäimistöllä) teksti-ikkunan tulee olla auki ja vilkkuvan kursorin täytyy olla näkyvässä.

Ohjelman käynnistyessä, tekstieditori avataan automaattisesti.  
Voit deaktivoida tämän toiminnon asetusikkunasta tai valita toisen tekstieditorin.

Näppäilläksesi napin virtuaalinäppäimistöllä, sinun tulee vain siirtää hiiren osoitin halutun kirjaimen päälle. Hetken kuluttua näppäintä painetaan automaattisesti.  
Asetusikkunasta voit deaktivoida tämän toiminnon tai vaihtaa tarvittavaa aikaa.

Sanojen automaattinen lopetus ja sanan ennustus.  
**OnScreenKeys** tarjoaa kaksi nopeakirjoitustapaa:

> Sanojen automaattinen päättäminen: Heti kun kirjoitat kirjaimen, sanojen arvaus näyttää 10 sanaa nopeissa, joita voit klikata.

> Seuraavan sanan ehdotus: Heti kun olet päättänyt sanan, seuraavat 10 todennäköisintä sanaa näytetään seuraavaksi.

Kirjoitustyylin mukautus

**OnScreenKeys** tarjoaa oletuksena kattavan sanakirjan. Lisäksi ohjelma oppii uusia sanoja ja lauseita sitä mukaa kun kirjoitat niitä ja mukautuu kirjoitustyyliisi.

Lisäksi, henkilökohtaisia tiedostoja ja kirjeitä voidaan tuoda jotta ohjelma mukautuisi tyyliisi vielä nopeammin.

Virkkeet ja tekstimakrot

Voit kirjoittaa lyhyitä sanontoja tai kokonaisia kappaleita joita olet tallentanut klikkaamalla nappia.

Lisätietoa seuraavilla sivuilla.

Puhe (saatavilla vain "Deluxe"-versiossa)

Puheen ollessa käytössä, lause puhutaan enterin painalluksesta. Jos enteriä painetaan uudelleen, lause sanotaan uudelleen.

Void asetella **OnScreenKeys** siten että jokainen sana puhutaan heti kirjoittamisen jälkeen.

Automaattinen aloitus

Voit asettaa **OnScreenKeys** käynnistettäväksi kun Windows® käynnistyy.

Tämä asetus voidaan asettaa tai poistaa asetusikkunan välilehdeltä "Lisät".

## EROJA OIKEAAN NÄPPÄIMISTÖÖN

Tässä kappaleessa käydään läpi näppäimet ja toiminnot joita ei ole tavallisessa tietokoneen näppäimistössä:



Poista kirjain

Poistaa viimeisen näppäilyä



Poista sana

Poistaa viimeisen sanan



Yleiset asetukset

Avaa asetusikkunan



Napsautus-pause

Poistaa automaattisen napsautuksen väliaikaisesti käytöstä

Lukitsemalla automaattinen klikkaustoiminta poistetaan käytöstä kunnes se otetaan käyttöön samaa nappia painamalla.



Lisänäppäimet

Näyttää lisää näppäimiä (kuten matemaattiset symbolit) ja erikoiskomennot



Sanan vaihtonäppäin

Vaihtaa viimeksi kirjoitetun sanan kirjainkoko.



Vaihda sanakirjaa/Vaihda kieltä

Vaihtaa väliaikaisesti kieltä

Näppäimet, sanakirja ja tietokoneen ääni asetetaan uuden kielen mukaan. Haluttu ääni täytyy valita ensin asetukset ikkunassa (vain "Deluxe"-versiossa).



Mahdollista/Poista puh e väliaikaisesti



Enter (ja puhu viimeinen lause)

## HIIRITYÖKALURIVI (saatavilla vain "Click" ja "Deluxe" versiossa)

Jos sinulla on vaikeuksia painaa normaaleita hiiren nappeja, voit emuloida napsautuksia **OnScreenKeys**:lla.

Mieti mikä napsautus sinun tulee tehdä (esim. normaali, tuplaklikkaus, oikea klikkaus, tai vedä&pudota)..

Jos esimerkiksi sinun täytyy suorittaa tuplaklikkaus tiedostoa avatessasi, valitse sopiva klikkaus (katso alta), ja siirrä hiiren osoitin paikkaan jossa napsautus tulisi suorittaa. Hetken kuluttua, napsautus suoritetaan tässä paikassa.



Tämä napin napsautus avaa hiirinappipalkin:



Näppäimenklikkaustyypin kuvaus:



Vasen klikkaus (tavallinen klikkaus)



Tuplaklikkaus



Oikean klikkaus



Raahaa & Pudota



Lopeta klikkaustoiminnot & sulje hiirinappien palkki

Hiiren klikkausparametrit (esim. Liikkumistoleranssi, -halkaisija, värinänsietävyys, jne.) voidaan säätää asetusikkunasta.



## PUHE (vain "Deluxe"-versiossa)

---

Puhe voidaan mahdollistaa/poistaa klikkaamalla tätä nappia:



Sen hetkisesti statuksesta riippuen yksi seuraavista kuvakkeista pitäisi näkyä:



Puhe poistettu käytöstä



Puhe otettu käyttöön



Puhe ei saatavilla virheen vuoksi



Puheääni ei ole käytettävissä ostamassanne versiossa.

Jos puhetoiminto on käytössä, jokainen kirjoitettu rivi lähetetään puhesyntetisaattorille enter-näppäintä painettaessa.

Jos Return-näppäintä painetaan, viimeinen lause puhutaan uudestaan.

Void asetella **OnScreenKeys** siten että jokainen sana puhutaan heti kirjoittamisen jälkeen.

**OnScreenKeys**-ohjelman käyttämä tietokoneääni voidaan valita asetukset-ikkunassa.

Jos puhut useampaa kieltä, voit valita eri äänen joka kielelle.

## SANONNAT

Sanonta on tekstimoduli jota käytetään useasti, esimerkiksi nimesi ja postiosoitteesi, jne.

Jopa 10 lausetta voidaan valmistella **OnScreenKeys**:lla.


### Sanontojen lisääminen:

Avaa konfigurointi-ikkuna ja sitten klikkaa "teksti makrot".

Valitse sanonta listasta, muuta sen nimeä halutessasi ja vaihda teksti haluamaasi tekstiin.

Tämän jälkeen, napsauta "Tallenna"-nappia joka sijaitsee sanonnan alla jota juuri editoit. Voit tämän jälkeen editoida toista lausetta.

Kun olet valmis, klikkaa "Tallenna"-nappia.



### Sanontojen kirjoittaminen:



Klikkaa korttitaatikon nappia.

Kustomoidut sanontasi ilmestyvät nyt sana-nappeihin.

Klikkaa yhtä nappuloista saadaksesi sen alleviivatun tekstin kirjoitettua.

## TEKSTIMAKROT

Tekstimakron avulla voidaan kirjoittaa rajaton määrä virkkeitä.


Yhteneväistä nimentätapaa suositellaan, koska sinun täytyy käyttää valmiiksi kirjoitettuja tekstejä niiden nimien mukaan.

### Tekstimakrojen luominen:

Avaa konfigurointi-ikkuna ja valitse välilehti "Tekstimakrot".

Klikkaa nappia "Uusi" oikealla puolella olevasta alueesta. Tämän jälkeen kirjoita nimi ja se teksti joka tulisi kirjoittaa.

Tämän jälkeen napsauta "Uusi"-painiketta.  
Voit nyt lisätä uusia virkkeitä.



### Tekstimakrojen käyttäminen:

Klikkaa risuaitaa (#) näppäimistöltäsi.

Jos risuaita ei ole näkyvässä, paina Shift-näppäintä.

Aloita kirjoittamaan tekstimakron nimeä kunnes se näkyy yhdessä kymmenestä sananennustusn apista.

Klikkaa oikeata sananennustusnappia jotta tallennettu teksti kirjoitetaan.

Jos tekstimakroja (tyekstimakrot alkavat aina risuaita-merkillä (#)) ei näytetän sananennustusnapeissa, puskurissa on kuitenkin kirjaimia. Tällaisessa tapauksessa paina ensin Enter-näppäintä ja sitten Risuaitamerkkiä(#) aloittaaksesi uudelleen alusta.

## TUKI

---

Tuotetukea tarjoavat jälleenmyyjät sekä ohjelman tuottaja:

tom weber software  
Damaschkestr. 18  
64297 Darmstadt  
Saksa

Puh.: 0049 - 0160-93277241  
[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## PÄIVITYKSET

---

Tältä nettisivulta löydät ajoittain uutisia päivityksistä ja uusista ominaisuuksista:

<http://www.onscreenkeys.com>

## PALAUTE JA EHDOTUKSET

---

Olisimme tyytyväisiä jos voisit kertoa meille ohjelman mahdollisista virheistä tai jos **OnScreenKeys** ei sovellu täydellisesti käyttötarkoitukseesi.

Kirjoita sähköpostia osoitteeseen

[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## JAKELIJAN HUOMAUTUS

---

Sinun neuvonantajasi/jakelijasi: