

## ONSCREENKEYS **5**

Windows XP<sup>®</sup> / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows 7<sup>®</sup> / Windows 8<sup>®</sup> / Windows 10<sup>®</sup>

## LÝSING AV FORRITINUM

Hetta smarta skíggjakknappaborðið við virtuellum músaklíkkum og talu ger það gjórligt hjá tær at brúka telduna, hóast tú ikki fær brúkt knappaborðið ella músina.

**OnScreenKeys** kann brúkast til at skriva í einumhvørjum forriti, um það er til tekstviðgerð ella rokniark, teldupost ella alnet.

**OnScreenKeys** verður ofta brúkt til nertiskíggjar ella saman við eygnasporara, høvudmúsum og nógvum øðrum tólum..

Parametrar fyri innlesing, so sum støddin á knappaborðinum og arbeiðsferð, kunnu stillast sum tær lystir. Tekstmakroir og sjálvvaldar orðingar gera skrivning nógv lættari.

**OnScreenKeys** indeholder mere end 40 sprog og gør det nemt og hurtigt at ændre sprog så selv tekster på fremmede sprog kan hurtigt skrives og udtales af computerstemmen.

**OnScreenKeys** bruger den installerede systemstemme og tillader også tilkobling til enhver anden SAPI-stemme. Kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen



## TAKK FYRI

---

Góði brúkari!

Takk fyri at tú valdi **OnScreenKeys**.

Vit hava roynt okkara besta, fyri at gera eitt gagnligt forrit til tín, sum eisini er lætt at brúka.

**OnScreenKeys** verður støðugt betrað. Uppdateringar kunnu heintast á okkara heimasíðu.

Vit vóna at forritið svarar til tínar vónir.

Hevur tú nakran spurning, fært tú fatur í okkum...

... per telefon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

... per email: [mail@tomweber-software.com](mailto:mail@tomweber-software.com)

Eg ynski tær nógvar góðar løtur, tá tú roynir forritið.

# Tom Weber

## AKTIVERING AV FORRITI

---

Tá royndartíðin uppá 60 dagar er lokin, er neyðugt at aktivera forritið.

Fyri at aktivera forritið, hevur tú brúk fyri produkttalinum, sum stendur á næstu síðu, og innleggingartalinum, sum verður skapt tá forritið verður lagt inn. Hetta merkir, at forritið kann bara aktiverast eftir at tað er lagt inn.

Fortsæt således for at aktivere **OnScreenKeys**:

- 1 Installer **OnScreenKeys** på din computer og start softwaren.
- 2 Vælg indstillingen "**Eg keypti forritið, og vil nú virkja tað.**".  
Klik derefter på knappen "**Ok**".
- 3 **a)** Hvis din computer er forbundet til internettet, indtast da din produkt nøgle i den relevant tekstboks. Klik derefter på knappen "**Virkja á alnetinum nú**" og følg de videre instruktioner på skærmen.  
**b)** Hvis din computer er forbundet til internettet, klik da på knappen "**Virkja uttan alnetssamband**" og følg instruktionerne på skærmen.

## PRODUKTTALIÐ

---

Vørunummarið er:

## INNLEGGING

---

Um tú fekst **OnScreenKeys** á fløgu, set so fløguna í fløgdrevið. Installatiónin startar av sær sjálvari.

Um innlegging av fløgu ikki byrjar av sær sjálvari, eigur **osksetup.exe** á fløguni at vera byrjað við hond.

## INNGANGUR

Forritið **OnScreenKeys** hjálpir fólki, sum ikki eru før fyri at brúka tað vanliga knappaborðið ella ta vanligu músina, at skriva og at samskifta.

Forritið ger klikk á mús ella knappaborð sjálvvirkin fyri brúkarán. Brúgeren behøver udelukkende at bevæge musemarkøren til den ønskede tast som da vil udløses automatisk efter en bestemt hviletid.

**OnScreenKeys** verður altíð víst framman fyri aðrar gluggar, soleiðis at tú kanst senda tekst til eitthvønn annan glugga (t.d. eitt forrit til tekstviðgerð, alnetskaga o.s.fr.).

Í "klikkútgávuni" og serútgávuni av **OnScreenKeys** kanst tú trýsta við músini í øðrum gluggum enn tí, sum knappaborðið er í.

Serútgávan av **OnScreenKeys** hevur eina teldurødd, sum kann lesa skrivaðan tekst upp. Teldurøddir, sum fylgja SAPI-normalinum, kunnu lættliga brúkast saman við forritinum.

## TÁ TÚ TENDRAR FYRI FYRSTU FERÐ

Trýst á ikonið "**OnScreenKeys**" á skriviborðinum, fyri at tendra forritið, ella finn tað undir "**OnScreenKeys**" í startvalmyndini.

Forritið finnur sjálvst málið á tínari útgávu av Windows®, og setur seg upp hareftir.

Tú kanst velja eitt annað mál og stilla fleiri ymiskar parametrar í uppsetingarglugganum. Tú kanst lata uppsetingargluggan upp við at trýsta á uppsetingarknappin á skíggjaknappaborðinum.



## GRUNDLEGGJANDI YVIRLIT

---

Fyri at skriva við **OnScreenKeys** (eins og tá tú skrivar við einum vanligum knappaborðið), má ein teksluggi vera opin, og tann blinkandi vísir má síggjast í tí glugganum.

Ein tekstritil letur upp av sær sjálvum, tá forritið verður tundrað.  
Tú kanst sláa hesa funktiúnina frá í uppsetingarglugganum, ella velja ein annan tekstritil.

Fyri at trýsta á skíggjaknappaborðið, heldur tú bara músini á tí valda knappinum eina lítla løtu. Knappurin verður klicktur tá ein ásett bíðitíð er farin.

Í uppsetingarglugganum kanst tú sláa autoklikkfunktiúnina frá, ella broyta bíðitíðina.

Fullfígjan og forsøgn av orðum

**OnScreenKeys** hevur tveir mátar at skriva skjótt uppá:

> Fullfígjan av orðum: Beinanvegin tú skrivar tann fyrsta stavin í einum orði, verða uppskot um orð víst á teimum 10 orðknappunum, sum tú kanst trýsta á, fyri at skrivað orðið.

> Uppskot um tað næsta orðið: Beinanvegin tú hevur skrivað eitt orð, verða tey 10 sannlíkastu næstu orðini víst.

Tillaging til skringarlag

**OnScreenKeys** hevur eina umfatandi orðabók frá byrjan. Haraftur lærir forritið nýggj orð og setningar meðan tú skrivar, og lagar seg til tín skrivstíl.

Harafturat kunnu persónlig skjøl og brøv lesast inn, so at forritið enn skjótari kann laga seg títt skringarlag.

Orðingar og tekstmakroir

Við klicki á ein knapp kanst tú skriva stuttar orðingar ella heil reglubrot, sum tú hevur goymt frammanundan.

Meira um hetta er at finna á teimum næstu síðunum.

Tala (bara tøk í serútgávuni)

Tá tala er sligin til, verða allir skrivaðir setningar sagdir, tá tú trýstir á Enter. Trýstir tú aftur á Enter, verður setningur sagdur umaftur.

Du kan konfigurere **OnScreenKeys** så hvert ord udtales med det samme efter det er skrevet.

Automatisk opstart

Du kan få **OnScreenKeys** til automatisk at starte op med Windows®.

Denne mulighed kan aktiveres eller deaktiveres i konfigurationsvinduet i fanebladet "Ekstra".

## FORSKELLE FRA HARDWARETASTATURE

Dette er et overblik over knapper og funktioner der ikke er at finde i det normale hardwaretastatur:



Strika bræv

Sletter den sidste knap



Strika orð

Strika tað síðsta orðið



Almennar ásetingar

Ábner konfigurationsvinduð



Klik-Pause

Midlertidig frakobling af autoklik

Ved at starte denne lås vil autoklik-funktionen blive sat på pause indtil den er aktiveret igen ved et tryk på samme knap.



Flere knapper

Viser flere knapper (f.eks. matematik-relaterede knapper") og specielle kommandoer



Skiftiknappur


Skifter fra store til små bogstaver eller omvendt på det sidst indtastede ord



Skift Ordbog/skift sprog

Skifter midlertidigt sprog

De korresponderende knapper, ordbogen og computerstemmen vil sættes i forhold til det nyvalgte sprog. Den ønskede stemme skal vælges i konfigurationsvinduð først (kun tilgængelig i "Deluxe"-versionen).



Midlertidig deaktivering/aktivering af Stemmeoutput



Enter (og udtal sidste sætning)

## MÚSABJÁLKI (bara tækur í klick- og serútgávuni)

Hvis du har problemer med at klikke med den almindelige computermus, kan du emulere museklik med **OnScreenKeys**.

Brug et øjeblik på at overveje hvilken type klik du har brug for (f.eks. simpelt klik, dobbeltklik, højreklik, træk- og-slip-klik)..

For eksempel skal du, for at åbne en fil på skrivebordet, bruge et dobbeltklik. Vælg det relevante klik og flyt musemarkøren til den position hvor klikket skal udføres. Efter en kort periode vil museklikket automatisk blive udført på den position.



Eitt trýst á henda knappin open bjálkan við músaknappum:



Yvirlit yvir sløg av músaklikku m:



Vinstraklikk (eitt klick)



Dupultklick



Høgraklikk



Toga & slepp



Lat klickfunkur og bjálkan við músaknappum aftur

Uppsetingarnar av músaklikkinum (t.d. loyvt frávik í rørslu, radius, loyvt frávik í restingum o.s.fr.) kunnu broytest í uppsetingarglugganum.



## STEMMEOUTPUT ("Deluxe"-versionen kun)

---

Stemmeoutput kan aktiveres/deaktiveres ved at klikke på følgende knap:



Afhængig af den nuværende status kan en af følgende ikoner vises:



Stemmeoutput deaktiveret



Stemmeoutput aktiveret



Taleoutput ikke tilgængeligt grundet en fejl



Eingin rødd er tøk í hesari útgávuni, sum tú hevur keypt.

Um funkan til upplæsing er sligin til, verður tað tú skrivar sent til talumaskinuna tá tú trýstir á enter.

Hvis der trykkes på Enter igen, vil den sidste sætning blive oplæst igen.

Du kan konfigurere **OnScreenKeys** så hvert ord udtales med det samme efter det er skrevet.

Computerstemmen som **OnScreenKeys** benytter kan vælges i konfigurationsvinduet.

Hvis du ønsker at kommunikere på flere sprog, kan du vælge en separat stemme til hvert sprog.

## FRASER

En frase er et tekstmodul som bruges ofte, f. eks. dit eget navn og adresse, etc.

Í mesta lagi 10 orðingar kunnu setast upp í **OnScreenKeys**


### Seta orðingar upp:

Lat uppsetingargluggan upp og trýst á skiljiblaðið "Tekstmakroir".

Vel eina orðing frá listanum yvir orðingar, gev henni eitt nýtt navn, um tú vilt, og skift tekstin út við tín egna.

Trýst síðan á knappin "**Goym**", sum er beint undir orðingini, ið júst er broytt. Tú kanst síðan halda fram, og broyta eina aðra orðing.

Trýst á knappin "Goym" í uppsetingarglugganum, tá tú ert liðugur at broyta orðingar.



### Skriva orðingar:



Trýst á knappin við pappírseskjuni.

Tínar egnu orðingar fara nú at standa á orðaknappunum.

Trýst á ein av knappunum, fyri at skriva tekstin, sum hoyrir til.

## TEKSTMAKROIR

Við textmakroum kanst tú skriva so nógv reglubrot, tær lystir.

Ein regluføst navngáva verður viðmælt, tí tú skalt brúka nøvnini til at fáa tann skrivaða tekstin framaftur.


### Gera textmakroir:

Lat uppsetingargluggan upp og trýst á skiljiblaðið "Textmakroir".

Trýst á knappin "Nýtt" í høgru síðu, og skriva eitt navn og tekstin, sum skal skrivast seinni.

Klik derefter på knappen "Nýtt".

Tú kanst nú skriva nýggj brot av teksti.



### Kalla textmakroir:

Trýst á hækkanarmerki (#) á knappaborðinu m.  
Sæst hækkanar merki ikki, trýst á skiftiknappin.

Skriva navnið á einari textmakro, til hon kemur fram á ein av teimum 10 knappunum til orðforsagnir.

Fyri at skriva tann goymda tekstin, trýst so á tann rætta knappin til orðforsøgn.

Verður eingin textmakro (textmakroir byrja allar við einum hækkanartekni (#)) víst á knappinum til orðforsøgn, eru stavir enn í buffaranum. Um so er, trýst fyrst á Enter knappin, síðan hækkanarteknið, og byrja umaftur.

## HJÁLP

---

Hjálp er antin at fáa frá tínum veitara ella beinleiðis frá framleiðarunum:

tom weber software  
Damaschkestr. 18  
64297 Darmstadt  
Týskland

Tlf.: 0049 - 0160-93277241  
[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## DAGFØRINGAR

---

Henda heimasíðan kemur javnan við tíðindum um ókeypis dagføringar og nýggjar hentleikar:

<http://www.onscreenkeys.com>

## ATFINNINGAR OG UPPSKOT

---

Tað hevði frøtt okkum, kundi sagt okkum um okkurt er, sum ikki heilt nøktar tín tørv, ella um tú hevur uppskot til betran av **OnScreenKeys**.

Gerið mær tann beina at skriva ein teldupost til

[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## VIÐMERKING FRÁ VEITARA

---

Tín ráðgevi/veitari: