



## उत्पाद वर्णन

आभासी माउस क्लिक सुविधाओं और भाषण उत्पादन के साथ इस स्मार्ट ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड जल्दी टाइपिंग और कंप्यूटर भले ही हार्डवेयर कुंजीपटल या कंप्यूटर माउस या केवल भागों में नहीं किया जा सकता है के साथ काम करने के लिए अनुमति देता है।

**OnScreenKeys** का उपयोग किसी भी अनुप्रयोग में टाइप करने के लिए किया जा सकता है, यह एक पाठ प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक ईमेल सॉफ्टवेयर या एक इंटरनेट ब्राउज़र है।

**OnScreenKeys** अक्सर टच-स्क्रीन सिस्टम पर या आंख ट्रैकर, हेड मॉउज और कई अन्य वैकल्पिक इनपुट उपकरणों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।

इस तरह के कीबोर्ड के आकार और काम की गति के रूप में आयात मानकों को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है।

पाठ मैक्रोज़ और व्यक्तिगत वाक्यांशों बहुत आसान टाइपिंग करते।

**OnScreenKeys** में 40 से अधिक भाषाएं हैं और त्वरित भाषा को बदलने के लिए अनुमति देता है ताकि विदेशी भाषा के ग्रंथों को जल्दी से टाइप किया जा सके और कंप्यूटर की आवाज से बात की जा सके।

**OnScreenKeys** संस्थापित सिस्टम आवाज का उपयोग करता है और किसी अन्य SAPI आवाज से कनेक्ट करने की अनुमति भी देता है।

केवल "डीलक्स" संस्करण में उपलब्ध है

## धन्यवाद

प्रिय उपयोगकर्ता!

OnScreenKeys को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

हम हमारे बहुत अच्छे कोशिश की आप के लिए एक प्रभावी और अभी भी आसान संचालित करने के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए।

OnScreenKeys निरंतर सुधार किया जा रहा है अपडेट हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

हमें उम्मीद है कि हमारे उत्पाद अपनी उम्मीदों को पूरा करती है।

मैं आप सॉफ्टवेयर की कोशिश में बहुत मज़ा चाहते हैं।

# Tom Weber

## उत्पाद सक्रियण

60 दिन परीक्षण सॉफ्टवेयर को सक्रिय करने की अवधि के बाद आवश्यक है।

सॉफ्टवेयर को सक्रिय करने के लिए, आप ProductKey अगले पृष्ठ के साथ ही InstallationKey जो सॉफ्टवेयर installing पर व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न हो जाएगा पर पाया जा सकता है की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि उत्पाद को केवल यह स्थापित किया गया है के बाद सक्रिय हो सकते हैं।

OnScreenKeys को सक्रिय करने के लिए निम्न के रूप में आगे बढ़ें:

- 1 अपने कंप्यूटर पर OnScreenKeys स्थापित करें, और सॉफ्टवेयर शुरू करें
- 2 विकल्प "मैं सॉफ्टवेयर खरीदा है और अब इसे सक्रिय करने के लिए चाहते हैं।" को चुनें बाद में बटन "ठीक" पर क्लिक करें।
- 3 a) यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उचित टेक्स्टबॉक्स में अपना उत्पादक दर्ज करें।  
b) यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, तो बटन "इंटरनेट कनेक्शन के बिना सक्रिय करें" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

## अपने productKey

---

आपका ProductKey है:

## स्थापना

---

यदि **OnScreenKeys** को किसी सीडी पर डिलीवर किया गया था, तो उसे अपने कंप्यूटर की सीडी-रॉम ड्राइव में रखें। स्थापना स्वचालित रूप से शुरू कर देंगे।

यदि सीडी से संस्थापन स्वतः प्रारंभ नहीं होता है, तो सीडी पर **osk\_setup\_dvd.exe** मैनुअल रूप से शुरू किया जाना चाहिए।

## परिचय

---

सॉफ्टवेयर **OnScreenKeys** उन लोगों के लिए एक टाइपिंग और संचार एड्स है जो आम हार्डवेयर कीबोर्ड या कंप्यूटर माउस का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए स्वचालित रूप से कुंजी और माउस बटन के क्लिक करता है। उपयोगकर्ता केवल वांछित कुंजी है जो फिर एक निश्चित समय ध्यान केन्द्रित करने के बाद स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा करने के लिए माउस सूचक को स्थानांतरित करने की जरूरत है।

**OnScreenKeys** हमेशा अन्य विंडो के शीर्ष पर दिखाया जाता है ताकि आप किसी भी अन्य विंडो (जैसे एक पाठ प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर, एक इंटरनेट ब्राउज़र, आदि) को पाठ भेज सकें।

"क्लिक" में और "डीलक्स" संस्करण में **OnScreenKeys** एक माउस क्लिक सुविधा प्रदान करता है जिसके द्वारा माउस क्लिक भी कुंजीपटल से परे चला सकते हैं।

**OnScreenKeys** का "डीलक्स" संस्करण कंप्यूटर वॉयस स्पीच विकल्प प्रदान करता है जिसके द्वारा टाइप किए गए पाठ कंप्यूटर के लाउडस्पीकरों द्वारा आउटपुट हो सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर आवाज है कि SAPI मानक का अनुपालन की एकता आसानी से संभव है।

## पहली बार शुरू

---

सॉफ्टवेयर शुरू करने के लिए, अपने डेस्कटॉप पर आइकन "**OnScreenKeys**" पर क्लिक करें, या इसे प्रारंभ मेनू में प्रोग्राम समूह "**OnScreenKeys**" से खोलें।

सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से अपने विंडोज संस्करण की भाषा का पता लगाने और खुद को उसके अनुसार विन्यस्त करता होगा।

आप विन्यास खिड़की में एक अलग भाषा के रूप में अच्छी तरह से संपादित कई मापदंडों चुन सकते हैं। आप परदे पर कुंजीपटल पर सेटिंग बटन पर क्लिक करके विन्यास खिड़की खोल सकता है।

## मूल बातें अवलोकन

**OnScreenKeys** को टाइप करने के लिए (जैसे कि सामान्य कंप्यूटर कीबोर्ड के साथ टाइप करना) एक पाठ खिड़की खुली होनी चाहिए, और उस विंडो में ब्लिंकिंग कर्सर को दिखना चाहिए।

कार्यक्रम शुरू में, एक पाठ संपादक स्वचालित रूप से खोला जाएगा। आप विन्यास खिड़की में इस समारोह अक्रिय या अन्य पाठ संपादक चुन सकते हैं।

ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड पर कुंजी को गति प्रदान करने के लिए, आप केवल वांछित कुंजी पर माउस सूचक ले और थोड़ी देर के लिए वहाँ रख दिया है। कुंजी स्वचालित रूप से एक निश्चित समय ध्यान केन्द्रित करने के बाद क्लिक किया जाएगा। विन्यास विंडो में आप इस ऑटो-क्लिक समारोह अक्रिय या समय ध्यान केन्द्रित बदल सकता है।

वर्ड ऑटो पूरा और शब्द भविष्यवाणी

**OnScreenKeys** डबल त्वरित प्रकार समर्थन प्रदान करता है:

> वर्ड ऑटो पूरा: जैसे ही आप एक नया शब्द के पहले अक्षर टाइप, शब्द सूचनाएँ 10 शब्द बटन जो आपको एक क्लिक से टाइप कर सकते हैं में दिखाया जाएगा।

> अगले शब्द सुझाव: जैसे ही आप एक शब्द के रूप में पूरा किया, 10 सबसे संभावित अगले शब्द प्रदर्शित किया जाएगा।

लेखन शैली Adaption

**OnScreenKeys** डिफ़ॉल्ट रूप से एक व्यापक शब्दकोश प्रदान करता है इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर नए शब्दों और वाक्यों सीखता रूप में आप उन्हें टाइप करें और अपने लेखन शैली के लिए गोद ले।

इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत दस्तावेजों और पत्रों के क्रम में सॉफ्टवेयर भी जल्दी अपने लेखन शैली के लिए अनुकूल बनाने के लिए आयात किया जा सकता है।

मुहावरों और पाठ मैक्रोज़

आप छोटे वाक्यांश या पूरे पैराग्राफ है कि आप एक बटन पर क्लिक करने से पहले संग्रहीत लिख सकते हैं।

इस विषय के बारे में अधिक जानकारी का पालन पत्रों पर पाया जा सकता है।

बोलना (केवल "डीलक्स" संस्करण में उपलब्ध है)

Activated भाषण उत्पादन में प्रत्येक लिखे गए वाक्य दर्ज कुंजी को एक प्रेस पर बात की जाएगी। यदि प्रवेश कुंजी उसके बाद फिर से दबाया जाता है, पिछले वाक्य एक बार फिर से बात की जाएगी।

आप **OnScreenKeys** को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि प्रत्येक शब्द को इसे टाइप करने के तुरंत बाद बोल दिया जाए।

स्वतः शुरू

आपके पास **OnScreenKeys** स्वतः Windows® के साथ शुरू हो सकता है

इस विकल्प को "एक्स्ट्रास" टैब में कॉन्फ़िगरेशन विंडो में सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है।

## हार्डवेयर कीबोर्ड मतभेद

यह कुंजी और कार्यो सामान्य हार्डवेयर कंप्यूटर कीबोर्ड पर पाया करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हो के बारे में एक सिंहावलोकन है:



कुंजी को हटाने

पिछले कुंजी को हटाता है



शब्द हटाना

अंतिम शब्द को हटाता है



मूल सेटिंग्स

विन्यास खिड़की खोलता है



क्लिक करें-रोकें

अस्थायी रूप से ऑटो के लिए क्लिक करें निष्क्रिय करता है

ताला ट्रिगर द्वारा, जब तक यह फिर से एक ही बटन पर एक क्लिक करके सक्रिय किया जा रहा है समारोह ऑटो क्लिक रोक दिया जाएगा।



विस्तारित कुंजी

आगे कुंजियों (ई। जी। गणितीय कुंजी) और विशेष कमांड शो



वर्ड शिफ्ट कुंजी


पिछले टाइप शब्द के मामले परिवर्तन



शब्दकोश बदलें / भाषा बदलें

अस्थायी रूप से भाषा में परिवर्तन

इसी चुनी हुई कुंजी, शब्दकोश और कंप्यूटर की आवाज को नए चुने हुए भाषा के अनुसार सेट किया जाएगा।



अस्थायी रूप से अक्षम / सक्षम भाषण आउटपुट



दर्ज (और अंतिम वाक्य बोलते हैं)

## माउस बार (केवल "क्लिक" और "डीलक्स" संस्करण में उपलब्ध है)

यदि आपको सामान्य कंप्यूटर माउस के बटन दबाकर समस्याएं हैं, तो आप OnScreenKeys के साथ माउस क्लिक का अनुकरण कर सकते हैं

एक पल के लिए लगता है जिसके बारे में आप माउस क्लिक करने की आवश्यकता होगी लो (ई। जी साधारण क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ठीक क्लिक करें या खींचें और ड्रॉप क्लिक करें)।

डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल को खोलने के लिए आदेश में उदाहरण के लिए, आप एक डबल क्लिक करने की आवश्यकता होगी। उचित माउस क्लिक (देखें नीचे) का चयन करें, और स्थान है जहाँ क्लिक किया जाना चाहिए करने के लिए माउस सूचक ले जाएँ। एक छोटी बाद माउस क्लिक स्वचालित रूप से उस स्थान पर किया जाएगा, जबकि।



इस बटन पर क्लिक करें माउस बटन पट्टी को खोलता है:



माउस क्लिक प्रकार अवलोकन:



वाम क्लिक करें (साधारण क्लिक करें)



डबल क्लिक करें



दाएँ क्लिक करें



खींचें और छोड़ें



क्लिक कार्यो और करीब माउस बटन बार छोड़ो

माउस क्लिक मानकों (ई। जी। आंदोलन सहिष्णुता, त्रिज्या, कंपन सहिष्णुता, आदि) विन्यास खिड़की में समायोजित किया जा सकता है।



## स्पीच आउटपुट (केवल "डीलक्स" संस्करण)

निम्नलिखित बटन पर क्लिक करके भाषण आउटपुट को सक्रिय / निष्क्रिय किया जा सकता है:



वर्तमान स्थिति निम्न प्रतीक में से एक पर निर्भर करता है कि दिखाया जाएगा:



भाषण उत्पादन कुकीज़ को निष्क्रिय कर



भाषण उत्पादन सक्रिय



भाषण उत्पादन नहीं उपलब्ध एक त्रुटि के कारण



आवाज उत्पादन संस्करण है कि आप खरीद में उपलब्ध नहीं है।

भाषण उत्पादन समारोह सक्रिय है, तो हर टाइप लाइन भाषण इंजन के लिए भेजा जाएगा जब दर्ज कुंजी शुरू हो रहा है।

वापसी कुंजी फिर से दबाया जाता है, पिछले वाक्य फिर से बात की जाएगी।

आप **OnScreenKeys** को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि प्रत्येक शब्द को इसे टाइप करने के तुरंत बाद बोल दिया जाए।

कंप्यूटर वॉयस जो **OnScreenKeys** का उपयोग करेगा विन्यास विंडो में चुना जा सकता है।

आप कई भाषाओं में संवाद करते हैं, तो आपको प्रत्येक भाषा के लिए एक अलग आवाज चुन सकते हैं।

## वाक्यांशों

एक मुहावरा एक पाठ मॉड्यूल जो अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा, ई है। जी। अपने खुद के नाम और डाक पता, आदि

OnScreenKeys में अधिकतम 10 वाक्यांश स्थापित किए जा सकते हैं

### मुहावरों की स्थापना:

कॉन्फ़िगरेशन विंडो को खोलें, और "टेक्स्ट मैक्रोज" टैब पर क्लिक करें

उपलब्ध वाक्यांशों की सूची में से एक वाक्यांश का चयन करें यह नाम बदलने अगर वांछित है, और अपनी पसंद का एक पाठ द्वारा पाठ की जगह।

बाद में, "बचाना" बटन पर क्लिक करें जो वाक्यांश के नीचे स्थित है जिसे अभी संपादित किया गया है। फिर आप एक और मुहावरा संपादन के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

जब आप संपादन वाक्यांश कर रहे हैं, तो विन्यास विंडो " सहेजें " बटन पर क्लिक करें।

### टंकण वाक्यांशों:

कार्ड बॉक्स बटन पर क्लिक करें।



अपने अनुकूलित वाक्यांशों अब शब्द बटन में दिखाई देगा।

आदेश में एक बटन क्लिक करें उसके अंतर्निहित पाठ लिखा है।

## पाठ मैक्रोज़

पाठ मैक्रो समारोह की मदद से पैराग्राफ की एक अनंत संख्या लिखा जा सकता है।

एक सुसंगत नामकरण योजना की सिफारिश की है क्योंकि आप अपने namings द्वारा बाद में पूर्व लिखित पाठ को लागू करने की आवश्यकता होगी है।

### पाठ मैक्रोज़ बनाने:

कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलें और टैब "टेक्स्ट मैक्रोज़" पर क्लिक करें।

दाईं ओर स्थित क्षेत्र में "नया" बटन पर क्लिक करें, फिर एक नाम और पाठ दर्ज करें जिसे बाद में लिखा जाना चाहिए।

बाद में बटन "नया" पर क्लिक करें।  
अब आप नए पैराग्राफ प्रवेश कर सकते हैं।

### पाठ मैक्रोज़ लागू:

क्लिक करें कुंजीपटल पर तीव्र चिह्न (#)।  
तीव्र हस्ताक्षर दिखाई नहीं है, तो Shift कुंजी पर क्लिक करें।

एक पाठ मैक्रो का नाम टाइप करना है जब तक यह 10 शब्द पूर्वानुमान बटनों में से एक में पता चलता है शुरू।

संग्रहीत पाठ बाहर लिखा है करने के लिए उचित शब्द भविष्यवाणी बटन पर क्लिक करें।

कोई पाठ मैक्रो (मैक्रो को पाठ सब एक तीव्र चरित्र के साथ शुरू (#)) यदि शब्द भविष्यवाणी बटन में प्रदर्शित कर रहे हैं, वहां अभी भी बफर में पत्र हैं। ऐसे एक मामले में क्लिक करें कुंजी पहले दर्ज करें, तो तीव्र हस्ताक्षर क्लिक करें, और फिर से शुरू से शुरू।

## अद्यतन

---

यह वेबसाइट मुक्त अद्यतन और नई सुविधाओं के बारे में समय-समय पर खबर प्रदान करता है:

<https://www.onscreenkeys.com>

## आलोचना और सुझाव

---

यदि आप हमें बताएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पूरी तरह से आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है या यदि आपके पास **OnScreenKeys** को बेहतर बनाने के बारे में कोई सुझाव है तो हमें खुशी होगी।

करने के लिए एक ईमेल लिख कृपया

[mail@tomwebersoftware.com](mailto:mail@tomwebersoftware.com)

## समर्थन

---

आपका सलाहकार / वितरक:

मैनुअल संस्करण: 1.2 (फरवरी 2019 के रूप में)