

## ONSCREENKEYS **5**

Windows XP<sup>®</sup> / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows 7<sup>®</sup> / Windows 8<sup>®</sup> / Windows 10<sup>®</sup>

## TERMÉKLEÍRÁS

Ez az intelligens képernyő-billentyűzet és a virtuális egér, valamint a szóbeli bevétel gyors gépelést és munkát biztosít a számítógépen még akkor is, ha nincs a számítógéphez billentyűzet vagy egér, vagy csak részlegesen használja azt.

A **OnScreenKeys** használható bár milyen programba való gépeléshez, akár egy szövegszerkesztőről, táblázatkezelőről, e-mail programról, vagy internet böngészőről legyen szó.

A **OnScreenKeys** gyakran használatos érintőképernyős rendszereknél vagy szemkövetővel együtt, fej-egérrel, vagy sok más alternatív beviteli eszközzel.

A paraméterek mint például a billentyűzet mérete és a működési sebesség szabadon állíthatók.

A szöveg makrók és a személyes mondatok könnyebbé teszik a gépelést.

A **OnScreenKeys** több mint 40 nyelvet tartalmaz és nagyon gyorsan válthatóak, így akár idegen nyelvű szövegeket is könnyen leírhat és kimondathat a számítógéppel.

A **OnScreenKeys** a rendszerre telepített hangfájlokat használja, így bármilyen SAPI hang csatlakoztatható..

Csak a "Deluxe" változatban érhető el



## KÖSZÖNJÜK

---

Kedves felhasználó!

Köszönjük, hogy a **OnScreenKeys**-t választotta.

A legjobbat próbáltuk meg kihozni magunkból, hogy Önnek a lehető legjobb és mégis könnyen kezelhető programot nyújtsuk.

A **OnScreenKeys** folyamatos fejlesztés alatt áll. A frissítéseket honlapunkról töltheti le.

Reméljük, hogy termékünk megfelel az Ön elvárásainak.

Ha bármilyen kérdése van, itt elérhet minket...

...telefonon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

...e-mailben: [mail@tomweber-software.com](mailto:mail@tomweber-software.com)

Jó szórakozást kívánunk a program kipróbálásához.

# Tom Weber

## TERMÉK AKTIVÁCIÓ

---

A 60 napos próbaverzió után a program aktivációja szükséges.

Ahhoz, hogy aktiválja a programot, kelleni fog a Termékkulcs, amit a következő oldalon talál a Telepítési kulccsal együtt, ami egyedi minden telepítéskor. Ez azt jelenti, hogy a termék csak telepítés után aktiválható.

Tegye a következőket, hogy aktiválja a **OnScreenKeys** programot:

- 1** Telepítse a **OnScreenKeys** szoftvert, és indítsa el.
- 2** Válassza a **Megvásároltam a szoftvert, és aktiválni szeretném.** opciót. Ezután kattintson a **OK** gombra.
- 3**
  - a)** Ha a számítógépe csatlakoztatva van az internethez, írja be a termékkulcsot a megfelelő szövegdozba. Ezután kattintson a **Online aktiválás most** gombra. Utána kövesse az utasításokat a képernyőn.
  - b)** Ha a számítógépe csatlakoztatva van az internethez, kattintson a **Aktiválás Internet nélkül** gombra és kövesse az utasításokat a képernyőn.

## AZ ÖN TERMÉKKULCSA

---

Az Ön termékkulcsa:

## TELEPÍTÉS

---

Ha a \u003cPRODUCTNAME\u003e hozták, CD, betette a számítógép CD-ROM meghajtóba. A telepítés automatikusan elindul.

Ha az installálás nem indul el automatikusan a CD-ről, akkor a CD-n lévő **osksetup.exe** programot kell manuálisan elindítani.

## BEVEZETÉS

A **OnScreenKeys** program egy gépelés és kommunikáció segédlet azoknak az embereknek, akik nem tudják használni a normál billentyűzetet és az egeret.

Ez a program elvégzi a billentyűleütéseket és kattintásokat a felhasználó helyett. A felhasználónak csak az egér mutatóját kell mozgatnia a kiválasztott gombra, amely automatikusan megnyomódik egy bizonyos idő elteltével.

A **OnScreenKeys** mindig a többi ablak felett jelenik meg, így bármelyik ablakba küldhet vele szöveget. (például szövegszerkesztőbe, vagy internet böngészőbe, stb.).

A "Click" és a "Deluxe" változatban a **OnScreenKeys** biztosít egy egérekattintás műveletet, amivel akár a billentyűzet mögött is kattinthat.

A "Deluxe" változatában a **OnScreenKeys**-nak lehetősége van a számítógépes beszéd opcióra, amellyel a leírt szöveget a számítógép felolvassa a hangfalon keresztül. Bármilyen számítógépes felolvasó ami a SAPI szabvány szerint készült könnyen felhasználható.

## Első indítás

Ahhoz, hogy elindítsa a programot, kattintson a **OnScreenKeys** ikonra az asztalon, vagy nyissa meg a programokból a **OnScreenKeys**-t a Start Menüben.

A program automatikusan felismeri a Windows által használt nyelvet, és úgy állítja be magát.

Választhat más nyelvet vagy átírhat további paramétereket a beállítások ablakban. Megnyithatja a beállítások ablakot ha rákattint a Beállítások gombra a képernyő-billentyűzeten.



## ALAPOK ÁTTEKINTÉSE

---

Ahhoz, hogy a **OnScreenKeys**-mel írjon (mint egy hagyományos billentyűzettel), egy szöveges ablaknak kell nyitva lennie, és a villogó kurzornak kell megjelennie abban az ablakban.

A program indításakor egy szövegszerkesztő automatikusan megnyílik.  
Ezt a lehetőséget kikapcsolhatja a Beállítások ablakban, vagy választhat egy másik szövegszerkesztőt.

Ahhoz, hogy megnyomjon egy gombot a képernyő-billentyűzeten, rá kell irányítania az egeret a kívánt gombra, és rajta tartania egy ideig. Így automatikusan megnyomódik egy idő után.  
A beállítások ablakban kikapcsolhatja ezt az automatikus kattintás funkciót, vagy megváltoztathatja a késleltetési idejét.

Szó kiegészítés és szóajánlás

A **OnScreenKeys** két gyors gépelési lehetőséget biztosít:

> Automatikus szó kiegészítés: ahogy beírja az első betűjét egy szónak, javaslatokat talál a 10 szavas gomboknál, amit beírhat egyetlen kattintással.

> Következő szó javaslat: ahogy befejezte egy szó leírását, a következő 10 legvalószínűbb szót láthatja.

Írási stílushoz alkalmazkodás

\u003cPRODUCTNAME\u003e átfogó szótár alapértelmezés szerint. Emellett a program megtanulja az új szavakat és mondatokat, ahogy írja, és elfogadja, hogy az írás stílusa.

Ezen kívül a személyes dokumentumok és a levelek betölthetők hogy a program alkalmazkodjon az Ön írási stílusához még hamarabb.

Mondatok és szöveg makrók

Leírhat rövid mondatokat vagy teljes paragrafusokat amit előzőleg eltárolt a gomb lenyomásakor.

Több információt találhat a témáról a következő oldalakon.

Beszéd (elérhető a "Deluxe" verzióban)

Az aktivált szöveg kimenetnél minden beírt mondatot felolvas a program az Enter billentyű lenyomására. Ha még egyszer megnyomja, újra hallhatja.

Úgy is beállíthatja a **OnScreenKeys** programot, hogy minden szót kiejtsen közvetlenül a leírása után.

Automatikus indítás

Elindíthatja automatikusan a **OnScreenKeys** programot a Windows indításakor.

Ez a lehetőség ki és bekapcsolható a beállítások ablakban az "Extrák" fül alatt.

## KÜLÖNBBSÉGEK A HAGYOMÁNYOS BILLENTYŰZETTEL SZEMBEN

Ez egy áttekintés a billentyűkről és a funkciókról amik nem találhatók meg egy hagyományos billentyűzeten:



Törlöm a betűt

Az utolsó karakter törlése



Törölni a szót

Letörli az utolsó szót



Általános beállítások

Megnyitja a beállítások ablakot



Kattintás felfüggesztése

Ideiglenesen letiltja az Automatikus Kattintást

A zár megnyomásával az automatikus kattintás funkció leáll addig, amíg nem kapcsolja vissza ugyanazzal a gombbal.




Kiterjesztett billentyűk

Megmutatja a további billentyűket (például matematikai billentyűket) és a speciális parancsokat



Szó Shift Key

Változások az utolsó beírt szó esetében



Szótár megváltoztatása/nyelv megváltoztatása

Ideiglenesen megváltoztatja a nyelvet

A megfelelő billentyűk, a szótár, és a számítógép hangja a kiválasztott nyelvhez igazodik. A kiválasztott hangot ki kell választani a beállítások ablakban először (csak a Deluxe verzióban elérhető).



Szövegfelolvasás ideiglenes kikapcsolása/bekapcsolása



Enter (és az utolsó mondat felolvasása)

## EGÉR VEZÉRLŐ (csak a "Kattintás" és a "Delux" verzióban elérhető)

Ha problémát jelent Önnek a normál egér gombjainak lenyomása, emulálhat kattintásokat a **OnScreenKeys** segítségével.

Gondolkozzon el egy pillanatra, hogy melyik gomb lenyomására van szüksége (például normál kattintás, dupla kattintás, jobbklikk, vagy húzás)..

Hogy például egy fájlt megnyisson, Önnek a dupla kattintásra van szüksége. Válassza ki a megfelelő egérekattintást (lásd lentebb), és az egeret vigye a terület fölé, amire kattintani szeretne. Egy kis idő múlva automatikusan megtörténik a kattintás azon a helyen.



Ha erre a gombra kattint, az megnyit egy egérgomb vezérlőt:



Egékattintások típusainak áttekintése:



Bal kattintás (normál kattintás)



Dupla kattintás



Jobb kattintás



Fogd és húzd



Kilépés a kattintási funkciókból és az egérgomb vezérlő bezárása

Az egér kattintási paramétereit beállíthatóak a beállítások ablakban.



## SZÓBELI KIMENET (csak a "Deluxe" változatban)

---

A szövegfelolvasás ki és bekapcsolható a következő gomb megnyomásával:



Az aktuális állapottól függően a következő ikonok jelennek meg:



Szövegfelolvasás kikapcsolva



Szövegfelolvasás bekapcsolva



A szövegfelolvasás nem elérhető egy hiba miatt



A gépi hang szolgáltatás nem érhető el az ön által vásárolt termékverzióban.

Ha a beszéd funkció be van kapcsolva, minden gépelt sor fog küldeni a beszéd motort, amikor az enter gomb aktiválódik.

Ha újra megnyomja az Enter gombot, az utolsó mondatot újra felolvassa.

Úgy is beállíthatja a **OnScreenKeys** programot, hogy minden szót kiejtsen közvetlenül a leírása után.

A számítógép hangja amit a **OnScreenKeys** fog használni kiválasztható a beállítások ablakban.

Ha több nyelven kommunikál, más hangot állíthat be a különböző nyelvekhez.

## SZÖVEGEK

A szövegek egy szöveges modul ami rendszeresen használt, például a saját neve és címe, stb.

Akár 10 mondat is beállítható a **OnScreenKeys**-ban.


### Előre definiált mondatok beállítása:

Nyissa meg a Beállítások ablakot, és kattintson a "Szöveg makrók" fülre.

Válasszon ki egy mondatot a meglévők közül, nevezze át, vagy írja át a mondat szövegét tetszés szerint.

Ezután kattintson a **Mentés** gombra ami az alatt a mondat alatt van, amit éppen átírt.  
Ezután már továbbléphet a következő mondat szerkesztésére.

Amikor készen van a szerkesztéssel, kattintson a beállítások ablakban a "Mentés" gombra.



### Mondatok beírása:

Kattintson a papírokkal teli dobozt ábrázoló gombra.



A saját mondatai mostantól megjelennek a szógombok között.

Kattintson az egyik gombra, hogy megjelenjen az alatta rejlő szöveg.

## Szöveg Makrók

A szöveg makrók segítségével végtelen számú paragrafust írhat.


Következetes elnevezési séma javasolt, mert az előre leírt szövegeket ez alapján tudja elérni.

### Text makrók létrehozása:

Nyissa meg a beállítások ablakot és kattintson a Szöveg Makrók fülre.

Kattintson az "Új" feliratú gombra a jobb oldalon, és adjon meg egy nevet és a szöveget amit később szeretne leírni.

Ezután kattintson a **Új** gombra.  
Mostmár beírhat új paragrafusokat.



### Szöveg Makrók meghívása:

Kattintson a kettőskereszt (#) gombra a billentyűzeten.  
Ha a kettőskereszt gomb nem látható, nyomja meg a Shift billentyűt.

Kezdje el gépelni a szöveg makró nevét amíg meg nem jelenik a 10 ajánlott szó gombok között.

Kattintson a megfelelő ajánlott szó gombra hogy eltárolja a kiírt szöveget.

Ha nincs szöveg makró (a szöveg makrók mind kettőskereszt (#) karakterrel kezdődnek) az a ajánlott szavak gombon, még betűk lehetnek a bufferben. Ebben az esetben kattintson az Enter gombra, majd a kettőskereszt gombra, és kezdje előről az eljárást.

## TÁMOGATÁS

---

A támogatást az árusítótól vagy a gyártótól kérhet:

tom weber software  
Damaschkestr. 18  
64297 Darmstadt  
Németország

Tel.: 0049 - 0160-93277241  
[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## FRISSÍTÉSEK

---

Ezen a honlapon folyamatos híreket kaphat az ingyenes frissítésekről és új lehetőségekről:

<http://www.onscreenkeys.com>

## KRITIKA ÉS JAVASLATOK

---

Megtisztelne minket, ha elmondaná véleményét a programunkról ha bármilyen kifogásolnivalója van, vagy valamilyen ötlete van, hogyan fejlesszük a **OnScreenKeys**-t.

Kérem, írjon e-mailt erre a címre:

[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## ÁRUSÍTÓI MEGJEGYZÉSEK

---

Az Ön tanácsadója/eladója: