

ONSCREENKEYS 5

Windows XP[®] / Windows Vista[®] / Windows 7[®] / Windows 8[®] / Windows 10[®]

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe med datamaskinen selv om maskinvariantastaturet eller datamaskin musen ikke kan eller bare delvis kan brukes.

OnScreenKeys kan brukes for å skrive inn i et hvilket som helst program, det være seg en tekstprogramvare, et regnearkprogram, en e-postprogramvare eller en nettleser.

OnScreenKeys brukes ofte på berøringsskjermsystemer eller i kombinasjon med øyesøker, hodemus og mange andre alternative inngangsenheter..

Importere parametre som tastaturets størrelse og arbeidshastighet kan fritt justeres. Tekstmakroer og personlige fraser gjør skriving mye enklere.

OnScreenKeys inneholder mer enn 40 språk og tillater rask språkendring slik at selv utenlandske tekster raskt kan bli skrevet og sagt av maskinstemmen.

OnScreenKeys bruker de installerte systemstemmene og tillater også tilkobling til en annen SAPI-stemme. Bare tilgjengelig i "Deluxe"-versjonen



TUSEN TAKK

Kjære bruker!

Tusen takk for at du velger **OnScreenKeys**.

Vi prøvde så godt vi kunne å opprette et effektivt program for deg som fortsatt er enkelt å bruke.

OnScreenKeys blir stadig forbedret. Oppdateringer kan bli lastet ned fra vår nettside.

Vi håper at våre produkter svarer til forventningene dine.

Dersom du har spørsmål, kan du nå oss...

...via telefon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

...via e-post: mail@tomweber-software.com

Jeg håper du får glede av å prøve ut programvaren.

Tom Weber

PRODUKTAKTIVERING

Etter den 60-dagers prøveperioden er det nødvendig å aktivere programvaren.

For å aktivere programvaren trenger du produktnøkkelen som finnes på neste side. Du trenger også installeringsnøkkelen som vil lages individuelt når du installerer programvaren. Dette betyr at produktet bare kan aktiveres etter at det har blitt installert.

Fortsett som følgende for å aktivere **OnScreenKeys**:

- 1 Installer **OnScreenKeys** på din datamaskin og start programvaren.
- 2 Velg alternativet "**Jeg har kjøpt programvare og ønsker å aktivere den nå.**". Etterpå klikker du på knappen "**OK**".
- 3
 - a) Dersom datamaskinen er tilkoblet internett, skriv inn produktnøkkelen i den riktige tekstboksen. Klikk så på knappen "**Aktiver online nå**". Følg så instruksjonene på skjermen.
 - b) Dersom datamaskinen er tilkoblet internett, klikk på knappen "**Aktiver uten internettilkobling**" og følg instruksjonene på skjermen.

DIN PRODUKTNØKKE

Din produktnøkkel er:

INSTALLASJON

Hvis **OnScreenKeys** ble levert på en CD, sett den inn i datamaskinens CD-stasjon. Installasjonen startes automatisk.

Hvis installasjonen fra CD ikke starter automatisk, bør **osksetup.exe** på CDen starte manuelt.

INTRODUKSJON

Programvaren **OnScreenKeys** er et skrive- og kommunikasjonshjelpemiddel for mennesker som ikke kan bruke det vanlige maskinvarer-tastaturet eller datamaskinmusen.

Programvaren klikker automatisk på taster og museknapper for brukeren. Brukeren trenger bare å flytte musepekeren til ønsket tast, denne vil utløses automatisk etter en liten stund.

OnScreenKeys vises alltid øverst i andre vinduer slik at du kan sende tekst til et annet vindu (f.eks. et tekstprogram, en nettleser etc).

I "Klikk"- og "Deluxe"-versjonen tilbyr **OnScreenKeys** en museklikkfunksjon der museklikk kan utføres selv uten tastaturet.

"Deluxe"-versjonen av **OnScreenKeys** tilbyr et datamaskinstemme-valg der skrevet tekst kan høres via datamaskinens høytalere. Integrering av datamaskinstemmer som er i samsvar med standard SAPI er mulig.

FØRSTE GANG

For å starte programvaren, klikk på ikonet "**OnScreenKeys**" på skrivebordet, eller hent det frem fra programgruppen "**OnScreenKeys**" i startmenyen.

Programvaren vil automatisk oppdage språket til din Windows-versjon og konfigurere seg deretter.

Du kan velge et annet språk samt å redigere mange parametre i konfigurasjonsvinduet. Du kan åpne konfigurasjonsvinduet ved å klikke på innstillinger-knappen på skjermtastaturet.



OVERSIKT OVER DET GRUNNLEGGENDE

For å skrive med **OnScreenKeys** (akkurat som å skrive med det vanlige datamaskin-tastaturet) må et tekstvindu åpnes, og den blinkende markøren må være synlig i det vinduet.

Ved programstart vil en tekstredigerer åpnes automatisk.

Du kan deaktivere denne funksjonen i konfigurasjonsvinduet eller velge en annen tekstredigerer.

For å utløse taster på skjermtastaturet må du flytte musepekeren over den ønskede tasten og holde den der en liten stund. Tasten vil automatisk klikkes etter en viss tid.

I konfigurasjonsvinduet kan du deaktivere denne autoklikkfunksjonen eller endre tiden.

Ordautofullføring og ordforutsigelse

OnScreenKeys tilbyr dobbelt så rask skrivestøtte:

> Ordautofullføring: Så snart du har skrevet første bokstav i et nytt ord, vil ordforslag vises i de 10 ordknappene som du kan skrive med et klikk.

> Neste-ord-forslag: Så snart du har fullført et ord vil de 10 neste mest sannsynlige ordene vises.

Skrivestil-tilpasning

OnScreenKeys tilbyr som standard en omfattende ordbok. I tillegg lærer programvaren nye ord og setninger når du skriver dem og tilpasser seg skrivestilen din.

I tillegg kan personlige dokumenter og brev importeres for at programvaren skal kunne tilpasse seg dine skrivestiler raskere.

Fraser og tekstmakroer

Du kan skrive korte fraser eller hele avsnitt som du har lagret før med et klikk på en knapp.

Ytterligere informasjon om dette emnet finnes på de følgende sidene.

Snakking (bare tilgjengelig i "Deluxe"-versjonen)

Ved oppnådd maskinstemme vil hver skrevne setning bli sagt ved et trykk på enter-tasten. Hvis enter-tasten trykkes igjen, vil den siste setningen bli sagt en gang til.

Du kan konfigurere **OnScreenKeys** slik at hvert ord blir sagt rett etter at det er skrevet.

Automatisk start

Du kan starte **OnScreenKeys** automatisk med Windows.

Dette valget kan aktiveres eller deaktiveres i konfigurasjonsvinduet i kategorien "Ekstra".

FORSKJELLER FRA MASKINVARE-TASTATURET

Dette er et overblikk over taster og funksjoner som ikke finnes på det vanlige maskinvare-tastaturet:



Slett bokstav

Sletter den siste tasten



Slett ord

Sletter det siste ordet.



Generelle innstillinger

Åpner konfigurasjonsvinduet



Klikke-pause

Deaktiverer autoklikk midlertidig

Ved å utløse låsen vil autoklikk-funksjonen pauses. Den aktiveres igjen med et klikk på den samme knappen.



Ytterligere taster

Viser flere taster (f.eks. matematiske taster) og spesialkommandoer



Ordbyttetast


Endrer det siste skrevne ords forbokstav til stor/liten



Endre ordbok/Endre språk

Endrer språket midlertidig

De tilsvarende tastene, ordboken og datamaskinstemmen vil angis til det nye valgte språket. Den ønskede stemmen må velges i konfigurasjonsvinduet først (bare tilgjengelig i "Deluxe"-versjonen).



Deaktivere/aktivere maskinstemmen midlertidig



Enter (og si siste setning)

MUSELINJE (bare tilgjengelig i "Klikk"- og "Deluxe"-versjon)

Dersom du har problemer med å trykke på den vanlige datamaskinens museknapper, kan du etterligne museklikk med **OnScreenKeys**.

Tenk etter et øyeblikk hvilket museklikk du vil trenge (f.eks. enkelt klikk, høyreklikk eller dra og slipp-klikk)..

For eksempel vil du trenge et dobbeltklikk for å åpne en fil på skrivebordet. Velg det riktige museklikket (se under), og flytt musepekeren til stedet der klikket skal gjøres. Etter en liten stund vil museklikket automatisk bli gjort på det valgte stedet.



Et klikk på denne knappen åpner museknappelinjen:



Overblikk over museklikktyper:



Venstreklikk (enkelt klikk)



Dobbeltklikk



Høyreklikk



Dra og slipp



Avslutt klikkefunksjoner og lukk museknappelinje

Museklikkparametrene (f.eks. bevegelsestoleranse, radius, skjelvetoleranse) kan justeres i konfigurasjonsvinduet.

MASKINSTEMME (bare "Deluxe"-versjon)

Maskinstemmen kan aktiveres/deaktiveres med et klikk på følgende knapp:



Avhengig av gjeldende status vil et av følgende ikoner vises:



Maskinstemme deaktivert



Maskinstemme aktivert



Maskinstemmen er ikke tilgjengelig pga en feil



Talen er ikke tilgjengelig i den versjonen du har kjøpt.

Hvis maskinstemme-funksjonen er aktivert, vil hver skrevne linje sendes til stemmemotoren når enter-tasten trykkes på.

Hvis enter-tasten trykkes igjen vil den siste setningen bli sagt på nytt.

Du kan konfigurere **OnScreenKeys** slik at hvert ord blir sagt rett etter at det er skrevet.

Datamaskinstemmen som **OnScreenKeys** skal bruke kan velges i konfigurasjonsvinduet.

Dersom du kommuniserer på flere språk kan du velge en ulik stemme for hvert språk.

FRASER

En frase er en tekstmodul som vil bli hyppig brukt, f. eks. ditt navn og adresse, etc.

Opptil 10 fraser kan angis i **OnScreenKeys**


Å sette opp fraser:

Åpne konfigurasjonsvinduet og klikk på kategorien "Tekstmakroer".

Velg en frase fra listen av tilgjengelige fraser, gi den nytt navn hvis ønsket, og erstatt teksten med en valgt tekst.

Etterpå klikker du "**Lagre**"-knappen som er plassert under frasen som er redigert. Du kan så fortsette å redigere en annen frase.

Når du er ferdig med å redigere fraser, klikk konfigurasjonsvinduet "Lagre"-knapp.



Skriver fraser:

Klikk på kortboks-knappen.



Dine tilpassede fraser vil nå vises i ordknappene.

Klikk på en av knappene for å kunne skrive tekst under.

TEKSTMAKROER

Ved hjelp av tekstmakrofunksjonen kan et uendelig antall avsnitt skrives.

Et konsistent navneskjema anbefales fordi du blir nødt til å hente frem tekst skrevet før ved navn.


Oppretter tekstmakroer:

Åpne konfigurasjonsvinduet og klikk kategorien "Tekstmakroer".

Klikk på knappen "Ny" i området på høyre side, skriv så inn et navn og teksten som senere skal skrives.

Etterpå klikker du på knappen "Ny(tt)".

Du kan nå skrive inn nye avsnitt.



Hent tekstmakroer:

Klikk på firkanttegnet (#) på tastatur et.

Hvis firkanttegnet ikke er synlig, klikk på Shift-tasten.

Begynn med å skrive inn navnet på en tekstmakro helt til det vises på en av de 10 ordforutsigelsesknappene.

Klikk på den passende ordforutsigelsesknappen for å skrive den lagrede teksten.

Hvis ingen tekstmakroer (tekstmakroer begynner alltid med et skarpt tegn (#)) vises i ordforutsigelsesknappen, er det fortsatt bokstaver i bufferen. I slike tilfeller klikker du enter-tasten først, så klikker du på det skarpe tegnet og starter fra begynnelsen igjen.

SUPPORT

Support tilbys av leverandøren eller direkte fra produsentene:

tom weber software
Damaschkestr. 18
64297 Darmstadt
Tyskland

Tel: 0049 - 0160-93277241
mail@onscreenkeys.com

OPPDATERINGER

Denne nettsiden tilbyr regelmessige nyheter om gratis oppdateringer og nye funksjoner:

<http://www.onscreenkeys.com>

KRITIKK OG FORSLAG

Vi setter pris på om du kan fortelle oss om det er noe med programvaren som ikke passer behovene dine eller om du har forslag til hvordan vi kan forbedre **OnScreenKeys**.

Vennligst skriv en e-post til

mail@onscreenkeys.com

LEVERANDØRSVARSEL

Din veileder/leverandør: