



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

---

Este elegante teclado na tela com características de clique do mouse virtuais e saída de voz permite uma digitação rápida e trabalhar com o computador, mesmo se o teclado de hardware ou mouse de computador não podem ou apenas em partes ser usado.

**OnScreenKeys** pode ser usado para digitar em qualquer aplicativo, seja um software de processamento de texto, uma planilha eletrônica, um software de e-mail ou um navegador de internet.

**OnScreenKeys** é freqüentemente usado em sistemas de tela sensível ao toque ou em combinação com rastreador de olho, mouses de cabeça e muitos outros dispositivos de entrada alternativos..

Parâmetros de importação, como o tamanho do teclado e velocidade de trabalho pode ser ajustada livremente.

Macros de texto e frases personalizadas fazem a digitação muito mais fácil.

**OnScreenKeys** contém mais de 40 idiomas e permite mudanças rápidas na linguagem, de modo que mesmo os textos em idioma estrangeiro possam ser rapidamente digitados e falados pela voz do computador.

**OnScreenKeys** usa as vozes do sistema instalado e também permite a conexão a qualquer outra voz SAPI. Disponível apenas na versão "Deluxe"

## OBRIGADO

---

Querido usuário!

Muito obrigado por escolher **OnScreenKeys**.

Nós tentamos o nosso melhor para criar um programa eficaz e ainda fácil de operar para você.

**OnScreenKeys** está sendo aprimorado constantemente. Atualizações podem ser baixadas de nosso website.

Esperamos que o nosso produto atenda às suas expectativas.

Desejo-lhe muito divertimento em tentar o software.

# Tom Weber

## ATIVÇÃO DO PRODUTO

---

Após o período experimental de 60 dias a ativação do software é necessária.

Para ativar o software, você vai precisar do ProductKey que pode ser encontrado na página ao lado, bem como a InstallationKey que será gerado individualmente em Installing o software. Isto significa que o produto só pode ser activado depois de ter sido instalado.

Proceda da seguinte forma para ativar **OnScreenKeys**:

- 1** Instale **OnScreenKeys** no seu computador e inicie o software.
- 2** Selecione a opção "**Eu comprei o programa e quero ativá-lo agora.**". Depois, clique no botão "**Ok**".
- 3**
  - a)** Se o seu computador estiver conectado à internet, insira o ProductKey na caixa de texto apropriada.
  - b)** Se o seu computador estiver conectado à internet, clique no botão "**Ativar sem conexão com a internet**" e siga as instruções na tela.

## SEU ProductKey

---

Seu ProductKey é:

## INSTALAÇÃO

---

Se **OnScreenKeys** foi entregue em um CD, coloque-o na unidade de CD-ROM do seu computador. A instalação será iniciado automaticamente.

Se a instalação a partir do CD não iniciar automaticamente, **osk\_setup\_dvd.exe** no CD deve ser inicializado manualmente.

## INTRODUÇÃO

---

O software <NOME DO PRODUTO> é um auxílio de digitação e comunicação para pessoas que não conseguem usar o teclado de hardware comum ou o mouse do computador.

O software faz o clicar de teclas e botões do mouse automaticamente para o usuário. O usuário apenas precisa de mover o ponteiro do mouse para a chave desejada, que será, então, acionado automaticamente após um determinado tempo de permanência.

**OnScreenKeys** sempre é exibido em cima de outras janelas para que você possa enviar texto para qualquer outra janela (por exemplo, um software de processamento de texto, um navegador de internet, etc.).

No "Clique" e na versão "Deluxe" **OnScreenKeys** fornece um recurso de clique do mouse pelo qual os cliques do mouse podem ser executados mesmo além do teclado.

A versão "Deluxe" de **OnScreenKeys** fornece uma opção de voz de voz do computador através da qual o texto digitado pode ser emitido pelos alto-falantes do computador. Integração de quaisquer vozes de computador que estejam em conformidade com o padrão SAPI é facilmente possível.

## PRIMEIRA PARTIDA

---

Para iniciar o software, clique no ícone "**OnScreenKeys**" na sua área de trabalho, ou invoque-o no grupo de programas "**OnScreenKeys**" no menu Iniciar.

O software detecta automaticamente o idioma da sua versão do Windows® e configura-se em conformidade.

Você pode escolher um idioma diferente, bem como editar vários parâmetros na janela de configuração. Você pode abrir a janela de configuração, clicando no botão Configurações no teclado na tela.

## BASICS PANORAMA

Para digitar com **OnScreenKeys** (assim como ao digitar com o teclado normal do computador), uma janela de texto deve estar aberta e o cursor intermitente precisa estar visível nessa janela.

No início do programa, um editor de texto será aberto automaticamente.

Você pode Deactive esta função na janela de configuração ou escolher um outro editor de texto.

Para acionar as teclas do teclado na tela, você simplesmente tem que mover o ponteiro do mouse sobre a tecla desejada e mantê-lo lá por um tempo. A chave será automaticamente clicado depois de um certo tempo de permanência.

Na janela de configuração poderá Deactive esta função auto-click ou alterar o tempo de permanência.

Previsão de auto-preenchimento e de texto Word

<NOME DO PRODUTO> oferece suporte tipo duplo rápido:

> Palavra Auto-Conclusão: Assim que você digitou a primeira letra de uma palavra nova, sugestões de palavras será mostrado nos botões de palavras 10 que você pode digitar por um clique.

> Next-Palavra-Sugestão: Assim que você completou uma palavra, os 10 mais prováveis palavras seguintes serão exibidos.

Estilo de escrita Adaptação

**OnScreenKeys** fornece um dicionário abrangente por padrão. Além disso, o software aprende novas palavras e frases enquanto você digita-los e adota para seu estilo de escrita.

Além disso, documentos pessoais e cartas podem ser importados, a fim de tornar o software se adaptar a seus estilos de escrita ainda mais rápido.

Frases e Macros de texto

Você pode escrever frases curtas ou parágrafos inteiros que você armazenou antes pelo clique em um botão.

Outras informações sobre este assunto podem ser encontradas nas páginas a seguir.

Falando (disponível apenas na versão "Deluxe")

Na saída de voz Activated cada frase digitada será falado em um toque na tecla Enter. Se a tecla Enter é pressionada novamente, a última frase será falado mais uma vez.

Você pode configurar **OnScreenKeys** para que cada palavra seja falada imediatamente depois de digitá-la.

O início automático

Você pode ter **OnScreenKeys** iniciado automaticamente com o Windows®.

Esta opção pode ser ativada ou desativada na Janela de Configuração na guia "Extras".

## Diferenças com teclado de hardware

Esta é uma visão geral sobre as teclas e funções que não estão a ser encontrados no teclado de computador normal hardware:



Excluir letra

Exclui a última chave



Excluir palavra

Apaga a última palavra



Configurações básicas

Abre-se a janela de configuração



Clique com o botão de pausa

Desativa temporariamente o Auto-Click

Desencadeando o bloqueio, a função Auto-Click será interrompida até que ele está sendo ativada novamente através de um clique no mesmo botão.



Chaves estendidos

Mostra mais chaves (e. G. Chaves matemáticas) e comandos especiais



Tecla Shift Palavra

Altera caso da última palavra digitada



Alterar dicionário / alterar idioma

Altera temporariamente o idioma

As teclas correspondentes, o dicionário e a voz do computador serão configurados de acordo com o idioma recém-selecionado.



Desativar / ativar temporariamente a saída de fala



Enter (e falar última frase)

## BARRA DO MOUSE (disponível apenas na versão "Clique" e "Deluxe")

Se você tiver problemas para pressionar os botões normais do mouse, você pode emular os cliques do mouse com **OnScreenKeys**.

Tome um momento para pensar sobre qual clique de mouse você vai precisar fazer (e. G. Simples clique, duplo clique, clique direito ou Drag & Drop clique)..

Por exemplo, a fim de abrir um arquivo no desktop, você precisará fazer um clique duplo. Selecione o clique do mouse adequado (ver abaixo), e mova o ponteiro do mouse para o local onde o clique deve ser feito. Depois de um curto período de tempo o clique do mouse será automaticamente feito naquele local.



Um clique sobre este botão abre o Bar do botão do rato:



Rato visão geral tipo de clique:



Clique esquerdo (clique simples)



Dois cliques



Clique direito



Arraste e solte



Saia clique funções e perto barra de botões do mouse

Os parâmetros de clique do mouse (e. G. Tolerância movimento, raio, tolerância tremor, etc.) podem ser ajustadas na janela de configuração.



## SPEECH OUTPUT (apenas "Deluxe")

---

A saída da fala pode ser ativada / desativada clicando no seguinte botão:



Dependendo do status atual de um dos seguintes ícones será mostrada:



Saída de voz desactivada



Saída de voz activada



Saída de voz não disponível devido a um erro



O recurso de saída de fala não está disponível na versão que você adquiriu.

Se a função de saída de voz é activado, cada linha digitada será enviado para o mecanismo de fala quando a tecla Enter é acionado.

Se a tecla Return for pressionada novamente, a última frase será falado novamente.

Você pode configurar **OnScreenKeys** para que cada palavra seja falada imediatamente depois de digitá-la.

A voz do computador que **OnScreenKeys** usará pode ser selecionada na janela de configuração.

Se você se comunicar em vários idiomas, você pode selecionar uma voz diferente para cada idioma.

## FRASES

---

Uma frase representa um módulo de texto, que será usado com frequência, e. g. seu próprio nome e endereço postal, etc.

Até 10 frases podem ser configuradas em **OnScreenKeys**

### A criação de frases:

Abra a Janela de Configuração e clique na guia "Macros de Texto".

Escolha uma frase da lista de frases disponíveis, renomeá-lo se desejar, e substituir o texto por um texto de sua escolha.

Depois, clique no botão "**Guardar**" que está localizado abaixo da frase que acaba de ser editada. Você pode então prosseguir com a edição de uma outra frase.

Quando terminar de editar frases, clique no botão "Salvar" da janela de configuração.

### Digitando frases:



Clique no botão da caixa de cartão.

Suas frases personalizadas agora aparecerá nos botões de texto.

Clique em um dos botões para ter seu texto subjacente escrito.

## Macros de texto

---

Com a ajuda da função de macro de texto um número infinito de pontos pode ser escrita.

Um esquema de nomes consistente é recomendado porque você vai precisar para invocar o texto pré-escrito mais tarde por seus namings.

### **Criar macros de texto:**

Abra a Janela de Configuração e clique na guia "Macros de Texto".

Clique no botão "Novo" na área do lado direito e, em seguida, insira um nome e o texto que deve ser escrito mais tarde.

Depois, clique no botão "**Novo**".  
Agora você pode inserir novos parágrafos.

### **Invocando macros de texto:**

Clique no sinal de sustenido (#) no teclado.  
Se o sinal a Sharp não é visível, clique na tecla Shift.

Comece a digitar o nome de uma macro de texto até que ele aparece em um dos botões de predição de 10 palavras.

Clique no botão de previsão de palavras apropriadas para que o texto armazenado escrito.

Se nenhuma macro de texto (texto macros todos começam com um carácter Sharp (#)) são exibidos no botão de previsão de palavras, ainda há letras no buffer. Em tal caso, clique na tecla Enter primeiro, em seguida, clique no sinal de Sharp e começar do zero novamente.

## ATUALIZAÇÕES

---

Este site fornece notícias periódicas sobre atualizações gratuitas e novas funcionalidades:

<https://www.onscreenkeys.com>

## Críticas e sugestões

---

Ficamos satisfeitos se nos dissesse se algo sobre o nosso software não corresponde perfeitamente às suas necessidades ou se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar **OnScreenKeys**.

Por favor, escreva um e-mail para

**mail@tomwebersoftware.com**

## APOIO

---

Seu conselheiro / distribuidor:

Versão manual: 1.2 (a partir de fevereiro <ANO>)