

POPIS PRODUKTU

Tento inteligentný klávesnica na obrazovke s virtuálnymi funkciami myši kliknúť a hlasový výstup umožňuje rýchle písanie a prácu s počítačom, aj keď nemôže, alebo len v častiach, bude použitá tá hardvérovej klávesnice alebo počítačovej myši.

Program **OnScreenKeys** sa môže použiť na zadávanie do akejkoľvek aplikácie, či už ide o softvér na spracovanie textu, tabuľkový procesor, e-mailový softvér alebo internetový prehliadač.

OnScreenKeys sa často používa na systémoch s dotykovou obrazovkou alebo v kombinácii s nástrojmi na sledovanie očí, myšami hlavy a mnohými inými alternatívnymi vstupnými zariadeniami..

Dovozné parametre, ako je veľkosť klávesnicu a pracovná rýchlosť je možné ľubovoľne upravovať. Textová makrá a personalizované frázy robia písanie oveľa jednoduchšie.

Program **OnScreenKeys** obsahuje viac ako 40 jazykov a umožňuje rýchlu výmenu jazykov, takže aj texty v cudzom jazyku môžu byť rýchlo zadávané a hovorené počítačovým hlasom.

OnScreenKeys používa nainštalované hlasy systému a umožňuje pripojenie k akémukoľvek inému hlasu SAPI. K dispozícii len vo verzii "Deluxe"

ĎAKUJEM

Vážení užívateľa!

Ďakujeme, že ste si vybrali **OnScreenKeys**.

Snažili sme sa naše najlepšie vytvoriť efektívnu a pritom ľahko ovládať program pre vás.

OnScreenKeys sa neustále zlepšuje. Aktualizácie je možné stiahnuť z našich webových stránok.

Dúfame, že náš výrobok spĺňa vaše očakávania.

Prajem vám veľa zábavy na vyskúšanie softvéru.

Tom Weber

Aktivácia produktu

Po 60 dňoch skúšobného obdobia aktivácie softvéru je nutná.

Pre aktiváciu softvéru, budete potrebovať ProductKey ktorý možno nájsť na nasledujúcej stránke, rovnako ako InstallationKey, ktorý bude vygenerovaný individuálne installing softvér. To znamená, že produkt môže byť aktivovaný len potom, čo bol nainštalovaný.

Ak chcete aktivovať **OnScreenKeys**, postupujte takto:

1

Na svojom počítači nainštalujte **OnScreenKeys** a spustite softvér.

2

Vyberte možnosť "**Kúpil som si softvér a chcem ho teraz odomknúť.**".
Potom kliknite na tlačidlo "**OK**".

3

a) Ak je váš počítač pripojený k internetu, zadajte ProductKey do príslušného textového poľa.

b) Ak je váš počítač pripojený k internetu, kliknite na tlačidlo "**Aktivovať bez pripojenia k internetu**" a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

VAŠE ProductKey

Váš ProductKey je:

INŠTALÁCIA

Ak bol produkt **OnScreenKeys** dodaný na disku CD, vložte ho do jednotky CD-ROM počítača. Inštalácia sa spustí automaticky.

Ak sa inštalácia z disku CD nespustí automaticky, na disku CD by sa malo spustiť manuálne spustenie **osk_setup_dvd.exe**.

ÚVOD

Softvér **OnScreenKeys** je pomôcka pri písaní a komunikácii pre ľudí, ktorí nemôžu používať bežnú hardvérovú klávesnicu alebo počítačovú myš.

Tento softvér robí cvakanie kláves a tlačidiel myši automaticky pre užívateľov. Užívateľ len potrebuje presunúť ukazovateľ myši na požadovaný kľúč, ktorý potom bude automaticky spustená po určitej časovej odmlke.

OnScreenKeys sa vždy zobrazuje nad ostatnými oknami, takže môžete posielat text do akéhokoľvek iného okna (napríklad softvér na spracovanie textu, internetový prehliadač atď.).

Vo verziách "Click" a "Deluxe" **OnScreenKeys** poskytuje funkciu kliknutia myšou, pomocou ktorej možno kliknutia myšou vykonávať aj mimo klávesnice.

"Deluxe" verzia **OnScreenKeys** poskytuje voľbu počítačovej hlasovej reči, prostredníctvom ktorej môže byť reprodukováný text reprodukováný počítačovými reproduktormi. Integrácia všetkých počítačových hlasov, ktoré sú v súlade s normou SAPI je možné ľahko.

Prvé spustenie

Ak chcete spustiť softvér, kliknite na ikonu "**OnScreenKeys**" na pracovnej ploche alebo ju spustíte zo skupiny programov "**OnScreenKeys**" v ponuke Štart.

Tento softvér automaticky detekuje jazyk vašej verzie Windows a podľa toho nastaví sám.

Môžete si vybrať iný jazyk, rovnako ako upravovať mnoho parametrov v okne konfigurácie. Môžete otvoriť okno pre konfiguráciu kliknutím na tlačidlo Nastavenie na klávesnici na obrazovke.

ZÁKLADNÉ PREHĽAD

Ak chcete písať pomocou **OnScreenKeys** (rovnako ako pri písaní s normálnou klávesnicou počítača), textové okno musí byť otvorené a blikajúci kurzor musí byť viditeľný v tomto okne.

Na štarte programu bude textový editor sa otvorí automaticky.

Môžete Neaktívne túto funkciu v konfiguračnom okne, alebo zvoliť iný textový editor.

Pre spustenie klávesov na klávesnici na obrazovke, budete mať iba presunúť ukazovateľ myši na požadované tlačidlo a udržať ho tam na chvíľu. Kľúč sa automaticky kliknutí po určitej časovej odmlke.

V konfiguračnom okne môžete Neaktívne túto funkciu auto-click alebo zmeniť časový limit.

Slovo automatického dokončovania slov a predikcie

OnScreenKeys poskytuje dvojité rýchlu podporu:

> Slovo Auto-Dokončenie: Akonáhle ste zadali prvé písmeno nového slova, odporúčaná slová budú zobrazené v 10 textových tlačidiel, ktoré môžete zapísať pomocou kliknutia.

> Next-Word Tip: Akonáhle ste urobili jedno slovo, zobrazí sa 10 najpravdepodobnejší ďalšie slová.

Písanie Style Prispôsobenie

OnScreenKeys poskytuje štandardne slovník. Navyše softvér učí nové slová a vety ako ich zadávanie a prijíma do svojho štýlu písania.

Navyše osobné dokumenty a listy možno importovať, aby softvér prispôbobil svojim štýlov písania ešte rýchlejšie.

Frázy a textové makrá

Môžete napísať krátke vety aj celé odseky, ktoré ste uložili pred tým, kliknutím na tlačidlo.

Ďalšie informácie o tejto téme možno nájsť na následných stránkach.

Hovoriť (k dispozícii len vo verzii "Deluxe")

Na actived hlasovým výstupom každej napísané vety sa bude hovoriť na tlačovej na klávesou Enter. Ak je kláves Enter sa potom znova stlačíte, bude posledná veta bude hovoriť ešte raz.

Môžete nakonfigurovať **OnScreenKeys** tak, aby sa každé slovo stalo okamžite po jeho zadaní.

Automatické spúšťanie

Je možné, že program **OnScreenKeys** sa automaticky spustí s operačným systémom Windows®.

Táto možnosť sa môže aktivovať alebo deaktivovať v okne Konfigurácia v záložke "Extra".

Rozdiely oproti hardvérovej klávesnici

Jedná sa o prehľad o kľúčoch a funkcií, ktoré nemajú byť nájdené na normálny hardware klávesnica počítača:



Klávesa Delete

Odstráni posledný kľúč



Zmazať Word

Odstráni posledné slovo



Základné nastavenie

Otvára konfiguračné okno



Click-Pause

Dočasne vypne auto-click

Spustením zámok, bude auto-click funkcie sa pozastaví, kým sa opäť aktivuje kliknutím na rovnaké tlačidlo.



Rozšírené Keys

Ukazuje ďalšie klávesy (napr. G. Matematické kľúčov) a špeciálne príkazy



Key Shift Word


Zmení prípade, že posledné slovo je zadali



Zmeniť slovník / Zmeniť jazyk

Dočasne možno zmeniť jazyk

Príslušné tlačidlá, slovník a hlas počítača sa nastaví podľa novo zvoleného jazyka.



Dočasné vypnutie / zapnutie výstupu reči



Enter (a hovoriť posledná veta)

MOUSE BAR (k dispozícii len v verzii "Click" a "Deluxe")

Ak máte problémy s stlačením tlačidiel normálnej počítačovej myši, môžete emulovať kliknutia myšou pomocou **OnScreenKeys**.

Urobte si chvíľku premýšľať o tom, ktoré myši budete musieť urobiť (napr. G. Jednoduchým kliknutím dvojitým kliknutím pravým tlačidlom alebo Drag & Drop click)..

Napríklad s cieľom otvoriť súbor na ploche, bude potrebné vykonať poklepanie. Vyberte vhodnú tlačidlom myši (pozri nižšie), a presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde by mal byť kliknutie hotovo. Po krátkej chvíli myši bude automaticky prevedené na tomto mieste.



Kliknutím na toto tlačidlo otvára tlačidlom myši Bar:



Myš prehľad typ kliknutí:



Ľavé tlačidlo myši (simple click)



Dvojité kliknutie



Kliknite pravým tlačidlom myši



Chyť pusti



Ukončíte kliknutie funkcie a zavrieť tlačidla myši bar

Parametre myši (e. G. Pohyb tolerancie, polomer, tolerancia tras, atď.) Možno nastaviť v konfiguračnom okne.

SPEECH OUTPUT (len "Deluxe" verzia)

Výstup reči možno aktivovať / deaktivovať kliknutím na nasledujúce tlačidlo:



V závislosti na aktuálnom stave jedna z ikon sa zobrazí:



Hlasový výstup deaktivovaný



Hlasový výstup aktivovaný



Hlasový výstup nie je k dispozícii kvôli chybe



Hlasový výstup nie je dostupný v tej verzii, ktorú ste si objednali.

Ak je aktivovaná funkcia hlasový výstup, bude mať každý napísaný riadok byť zaslané k motoru reči, keď Enter sa spustí.

Po opätovnom stlačení tlačidla Return bude posledná veta znovu prehovoril.

Môžete nakonfigurovať **OnScreenKeys** tak, aby sa každé slovo stalo okamžite po jeho zadaní.

Hlas počítača, ktorý používa **OnScreenKeys**, sa môže vybrať v konfiguračnom okne.

Ak máte komunikovať v niekoľkých jazykoch, môžete si vybrať iný hlas pre každý jazyk.

FRÁZY

Frázy je textový modul, ktorý sa často používa, e. g. svoje vlastné meno a poštovú adresu, atď.

Do **OnScreenKeys** je možné nastaviť až 10 fráz

Nastavenie fráza:

Otvorte okno Konfigurácia a kliknite na kartu "Textové makrá".

Vyberte si frázu zo zoznamu dostupných fráz, premenujte ho v prípade potreby, a nahraďte text textom podľa výberu.

Potom kliknite na tlačidlo **Uložiť**, ktoré sa nachádza pod frázou, ktorá bola práve upravená. Potom môžete pokračovať s úpravou inou frázou.

Po dokončení úprav fráz kliknite na tlačidlo "Uložiť" na oknách konfigurácie.

Zadaním frázy:



Kliknite na tlačidlo karty box.

Vaše prispôsobené frázy sa objavia v tlačidlách slovo.

Kliknite na jedno z tlačidiel, aby sa jej základný text písal.

Textová makra

Pomocou textového funkciu makro môže byť zapísané nekonečne veľa bodov.

Schéma konzistentné pomenovanie sa neodporúča, pretože budete musieť vyvolať vopred napísaný text neskôr ich namings.

Vytvorenie textových makier:

Otvorte okno Konfigurácia a kliknite na kartu "Textové makrá".

Kliknite na tlačidlo "Nové" v oblasti na pravej strane a potom zadajte názov a text, ktorý by ste mali neskôr napísať.

Potom kliknite na tlačidlo "**Nový**".
Teraz môžete zadať nové body.

Vyvolanie textu makra:

Kliknutím na Sharp Sign (#) na klávesnici.
V prípade, že Sharp značka nie je vidieť, kliknite na kláves Shift.

Začnite písať názov textového makra, kým sa objaví v jednom z 10 tlačidiel predikcie slov.

Kliknutím na príslušné tlačidlo slovo predikcie mať uložený text písaný von.

Ak žiadne textové makrá (textová makrá všetci začínajú s ostrým znakom (#)) sú zobrazené v tlačidle slovo predikcie, stále existujú písmená vo vyrovnávacej pamäti. V takom prípade kliknite na klávesu Enter, potom kliknite na Sharp znak, a začať znovu od začiatku.

AKTUALIZÁCIA

Táto webová stránka poskytuje pravidelné správy o bezplatných aktualizáciách a nových funkciách:

<https://www.onscreenkeys.com>

Kritiku a NÁVRHY

Boli by sme radi, keby ste nám povedali, či niečo o našom softvéri úplne nezodpovedá vašim potrebám alebo či máte nejaké návrhy na zlepšenie **OnScreenKeys**.

Prosím, napíšte e-mail na

mail@tomwebersoftware.com

PODPORA

Váš poradca / distribútor:

Manuálna verzia: 1.2 (od február <ROK>)