

## ONSCREENKEYS 5

Windows XP<sup>®</sup> / Windows Vista<sup>®</sup> / Windows 7<sup>®</sup> / Windows 8<sup>®</sup> / Windows 10<sup>®</sup>

## PRODUKTBESKRIVNING

Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift och möjlighet att arbeta med datorn även om det fysiska tangentbordet eller musen inte kan användas till fullo.

**OnScreenKeys** kan användas för att skriva i vilket program som helst, vare sig det är ett ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, en e-postklient eller en webbläsare.

**OnScreenKeys** används ofta i samband med pekskärmar, ögonsökare, huvudmöss och många andra alternativa inmatningsenheter..

Importparametrar såsom tangentbordets storlek och användarens arbetshastighet kan justeras fritt. Textmakron och personliga fraser gör skrift mycket enklare.

**OnScreenKeys** innehåller fler än 40 språk och möjliggör snabb ändring av språk så att även texten på främmande språk snabbt kan läsas upp av datorns röst.

**OnScreenKeys** använder den installerade systemrösten och tillåter också anslutning till vilken annan SAPI-röst som helst.

Endast tillgängligt i "Deluxe" versionen



## TACK

---

Kära användare!

Tack så mycket för att du väljer **OnScreenKeys**.

Vi försökte vårt bästa för att skapa ett effektivt men ändå enkelt sätt att använda programmet för dig.

**OnScreenKeys** förbättras kontinuerligt. Uppdateringar kan laddas ner från vår hemsida.

Vi hoppas att vår produkt lever upp till dina förväntningar.

Om du har några frågor kan du nå oss på...

...via telefon: 0049 - (0)160 - 93 27 72 41

...via e-post: [mail@tomweber-software.com](mailto:mail@tomweber-software.com)

Jag önskar dig en rolig stund när du provar mjukvaran.

# Tom Weber

## PRODUKTAKTIVERING

---

Efter testperioden på 60 dagar måste programvaran aktiveras.

För att aktivera programvaran behöver du en produktnyckel, vilken kan hittas på nästa sida, samt en installationsnyckel som genereras individuellt när programvaran installeras. Detta innebär att produktnyckeln kan bara aktiveras efter att programvaran installerats.

Gör så här för att aktivera **OnScreenKeys**:

- 1 Installera **OnScreenKeys** på din dator och starta programmet.
- 2 Välj alternativet "**Jag har köpt programvaran och vill nu aktivera den.**".  
Klicka därefter på knappen "**Ok**".
- 3 **a)** Om din dator är ansluten till Internet, skriv in din produktnyckel i därför avsedd textruta. Klicka därefter på knappen "**Aktivera online nu**". Följ sedan instruktionerna på skärmen.  
**b)** Om din dator är ansluten till Internet, klicka på knappen "**Aktivera utan Internetanslutning**" och följ sedan instruktionerna på skärmen.

---

## DIN PRODUKTNYCKEL

---

Din produktnyckel är:

## INSTALLATION

---

Mata in den medföljande CD-skivan med **OnScreenKeys** i CD-läsaren. Installationen kommer att startas automatiskt.

Om installationen på CDn inte startar automatiskt, ska **osksetup.exe** på CDn startas manuellt.

## INTRODUKTION

Mjukvaran **OnScreenKeys** är ett kommunikationshjälpmedel för personer som saknar förmågan att använda de vanliga tangentborden eller datormössen.

Mjukvaran sköter musklick och tangentryck automatiskt åt användaren. Användaren behöver bara flytta muspekaren till önskad tangent, tangenten kommer sedan tryckas ned automatiskt efter en viss tid.

**OnScreenKeys** visas alltid ovanpå andra fönster så att du kan skicka text till ett annat fönster (exempelvis ett ordbehandlingsprogram, en webbläsare, etc.).

I "Click" och "Deluxe" versionen erbjuder **OnScreenKeys** en musklickarfunktion i vilken musklick kan utföras även i andra program.

"Deluxe" versionen av **OnScreenKeys** erbjuder en datorröst som kan spela upp text i datorns högtalare. Integration av en annan datorröst som stödjer SAPI-standarden är fullt möjlig.

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

För att starta mjukvaran, klicka på ikonen "**OnScreenKeys**" på skrivbordet, eller under programgruppen "**OnScreenKeys**" i startmenyn.

Mjukvaran upptäcker automatiskt vilket språk din kopia av Windows® använder och konfigurerar sig därefter.

Du kan välja ett annat språk såväl som redigera många parametrar i konfigurationsfönstret. Du kan öppna konfigurationsfönstret genom att klicka på knappen Inställningar på skärmtangentbordet.



## GRUNDLÄGGANDE ÖVERBLICK

---

För att skriva med **OnScreenKeys** (precis som att skriva med ett vanligt tangentbord) måste ett textfönster vara öppet, och den blinkande markören måste vara synlig i det fönstret.

Vid programstart öppnas ett textredigeringsfönster automatiskt.

Du kan inaktivera denna funktion i konfigurationsfönstret eller välja en annan textredigerare.

För att trycka ned tangenterna på skärmtangentbordet behöver du bara föra muspekaren över önskad tangent och hålla kvar den där ett kort tag. Tangenten trycks automatiskt ned efter en viss tid.

I konfigurationsfönstret kan du inaktivera denna autoklick-funktion eller ändra tiden innan tangenttryck utförs.

**Automatisk ordkomplettering och ordförutsägelse**

**OnScreenKeys** erbjuder dubbelt stöd för snabb skrift:

> Automatisk ordkomplettering: När du skrivit de första bokstäverna i ett nytt ord kommer förslag på ord att visas i de 10 ordknapparna, med ett klick skriver du ut önskat ord.

> Nästa ord-förslag: När du skrivit klart ett ord visas de 10 troligaste följande orden.

**Skrivstilsanpassning**

**OnScreenKeys** innehåller en detaljerad ordlista som standard. Denna programvara lär sig nya ord och meningar samtidigt som du skriver dem och lär sig din skrivstil.

Dessutom kan personliga dokument och brev importeras för att anpassa mjukvaran till din skrivstil ännu snabbare.

**Fraser och textmakron**

Du kan skriva korta fraser eller hela stycken som du har sparat tidigare genom ett knapptryck.

Vidare information om detta ämne kan hittas på följande sidor.

**Tal (endast tillgängligt i "Deluxe" versionen)**

När funktionen text till ljud är aktiverad kommer varje skriven mening att läsas upp vid tryck på Enter-tangenten. Om Enter-tangenten sedan trycks ned igen kommer den senaste meningen att läsas upp igen.

Du kan konfigurera **OnScreenKeys** så att varje ord läses upp direkt efter du skrivit klart ordet.

**Automatisk start**

Du kan ställa in så att **OnScreenKeys** startas automatiskt med Windows®.

Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras i konfigurationsfönstret under fliken "Extras".

## SKILLNADER MOT ETT FYSISKT TANGENTBORD

Detta är en överblick över tangenterna och funktionerna som inte återfinns på ett vanligt fysiskt tangentbord:



**Ta bort bokstav**

Raderar det senast skrivna tecknet.




**Radera ord**

Tar bort det senaste ordet



**Allmänna inställningar**

Öppnar konfigurationsfönstret



**Klick-paus**

Inaktiverar temporärt auto-klickfunktionen

Genom att låsa auto-klickfunktionen inaktiveras den tills knappen trycks ned igen.



**Utökade tangenter**

Visar ytterligare tangenter (exempelvis matematiska tangenter) och specialkommandon



**Knapp för gemen/versaler**


Ändrar det senast skrivna ordets första bokstav från gemen till versal och vice versa.



**Byt ordlista/ändra språk**

Ändrar temporärt språket

Motsvarande tangenter, ordlista och datorröst kommer att ändras efter valt språk. Den önskade rösten måste väljas i konfigurationsfönstret först (endast tillgängligt i "Deluxe" versionen).



**Inaktivera/aktivera temporärt ljuduppspelning**



**Enter (och spela upp senaste mening)**

## Musklick (endast tillgängligt i versionerna "Click" och "Deluxe")

Om du har problem med att klicka med en vanlig dator mus kan du emulera musklick med **OnScreenKeys**.

Ta en ögonblick och tänk igenom vilket musklick du kommer behöva göra (exempelvis vanligt klick, dubbelklick, högerklick eller dra&släpp-klick)..

Exempelvis, för att öppna en fil på skrivbordet behöver du göra ett dubbelklick. Välj lämpligt musklick (se nedan), och flytta muspekaren till platsen där klicket skall utföras. Efter en kort stund kommer musklicket att utföras på denna plats.



Ett klick på denna knapp öppnar musknappsrutan:



Översikt över musklickstyper :



Vänster Musknapp (enkelt klick)



Dubbelklicket



Högerklicket



Dra & Släpp



Avsluta klickfunktioner och stäng musknappsrutan

Musklicksparametrarna (t.ex. rörelsekänslighet, radie, darrkänslighet, etc.) kan justeras i konfigurationsfönstret.



## TALUTMATNING (endast i "Deluxe" versionen)

---

Ljuduppspelningen kan aktiveras/inaktiveras genom ett klick på följande knapp:



Beroende på aktuell status kommer en av följande symboler att visas:



Talutmatning inaktiverad



Talutmatning aktiverad



Talutmatning inte tillgänglig på grund av ett fel



Datorröst är inte tillgängligt i den version du har köpt.

Om talfunktionen är aktiverad så kommer varje skriven rad att skickas till talbehandlaren när enter-tangenten används.

Om Return-tangenten trycks ned igen kommer den senaste meningen att läsas upp igen.

Du kan konfigurera **OnScreenKeys** så att varje ord läses upp direkt efter du skrivit klart ordet.

Datorrösten som **OnScreenKeys** kommer använda kan väljas i konfigurationsfönstret.

Om du kommunicerar med flera olika språk kan du välja en röst för varje språk.

## FRASER

En fras är ett stycke text som ofta används, till exempel ditt namn och din adress, etc.

Upp till 10 fraser kan ställas in i **OnScreenKeys**


### Ställa in fraser:

Öppna upp konfigurationsfönstret och klicka på fliken "Textmakron".

Välj en fras från listan över tillgängliga fraser, döp om den om så önskas, och ersätt texten med en valfri text.

Efteråt, klicka på knappen "**Spara**" som ligger under frasen som just redigerats. Du kan sedan fortsätta med att redigera en annan fras.

När du är klar med att redigera fraser, klicka på konfigurationsfönstrets "Spara"-knapp.



### Inskrivning av fraser:



Klicka på knappen med en kortlåda.

Dina anpassade fraser kommer nu att synas på ordknapparna.

Klicka på en av knapparna för att skriva ut knapptexten.

## TEXTMAKRON

Med hjälp av textmakro-funktionerna kan en oändlig mängd stycken skapas.

En konsekvent namngivning rekommenderas då du kommer behöva anropa de förskrivna texterna senare genom deras namn.


### Skapa textmakron:

Öppna konfigurationsfönstret och klicka på fliken "Textmakron".

Klicka på knappen "Nytt" i området till höger, lägg sedan till ett namn och texten som senare skall skrivas.

Klicka därefter på knappen "Ny".

Du kan nu lägga in nya stycken.



### Anropa textmakron:

Klicka på brädgårdssymbolen (#) på tangentbordet.

Om brädgårdssymbolen (#) ej är synlig, klicka på Shift-tangenten.

Börja skriva ett textmakros namn tills det dyker upp i en av de 10 knapparna för ordförutsägelse.

Klicka på den rätta knappen för ordförutsägelse för att skriva ut den lagrade texten.

Om inga textmakron (alla textmakron börjar med en brädgårdssymbol (#)) visas i knappen för ordförutsägelse, återstår tecken i buffern. Om detta inträffar, klicka först på Enter-tangenten, och klicka sedan på brädgårdssymbolen (#) och starta om från början.

## SUPPORT

---

Support erbjuds av distributören eller direkt av producenten:

tom weber software  
Damaschkestr. 18  
64297 Darmstadt  
Tyskland

Tel: 0049 - 0160-93277241  
[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## UPPDATERINGAR

---

Denna websida erbjuder nyheter angående gratis uppdateringar och nya funktioner:

<http://www.onscreenkeys.com>

## KRITIK OCH FÖRSLAG

---

Vi uppskattar kritik om något i vårt program inte möter dina krav på ett optimalt sätt eller om du har några förslag på hur vi kan förbättra **OnScreenKeys**.

Skicka gärna ett e-postmeddelande till

[mail@onscreenkeys.com](mailto:mail@onscreenkeys.com)

## DISTRIBUTÖRENS ANTECKNINGAR

---

Din rådgivare/distributör: